

【楽天ロジ】BOSSシステム連携の初期設定方法について

GoQSystemでBOSSシステムと連携するためには、**出荷管理プラン**にご契約していただく必要があります。
ご契約についてのお問い合わせにつきましては[こちら](#)からお願いいたします。

【GoQSystem】出荷データCSV出力の初期設定

事前に楽天物流のご担当者様にGoQSystemを利用していることをお伝えいただき、
BOSSシステムにGoQSystemからの注文データcsvが取り込めるよう設定依頼をお願いいたします。



- 【1】BOSSシステムにログインし、[管理・設定]をクリックします。
- 【2】[ショップ一覧]をクリックします。
- 【3】対象ショップの「サイト区分」と「ショップID」をコピーします。



- 【4】GoQSystemの受注管理にログインして[各種設定]をクリックします。
- 【5】[モール詳細設定]をクリックします。

- 【6】[楽天スーパーロジ設定]項目へロジの情報を入力します
項目が表示されていない場合はカスタマーサポートまでご連絡くださいませ。

楽天スーパーロジ設定

物流設定

サイト区分 **7** 楽天スーパーロジ

店舗コード **8** 楽天スーパーロジ

メーカー品番 **9** 商品コード JANCODE 楽天スーパーロジ

- 【7】【3】でコピーした「サイト区分」を貼り付けます。
【8】【3】でコピーした「ショップID」を貼り付けます。
【9】商品コードを選択します。

GoQSystem

お困りのときはこちら お問い合わせ

自動処理ログ 受注一覧 データ取込 データ書出 ダウンロードファイル一覧 受注登録 同梱候補一覧 自動処理 備考管理 各種設定

新規受付 発送前入金待ち 発送待ち 発送後入金待ち 処理済 保留 キャンセル 全て

GoQSystem初期設定

ホーム **11** 配送業者設定 モール選択 支払い方法 モール詳細設定 モール配送伝票 オプション設定

10 各種設定

11 配送業者設定

商品の配送に利用する業者の選択を行います。

動画マニュアルはこちら

※ご利用の配送業者にチェックをつけて下さい。

12 配送業者設定

ヤマト運輸につきましては、お客様コードと分類コードが必要です。
メール便は、その配送業者を選択して、受注詳細情報の「メール便オプション」をチェックする方法で利用できます。
「汎用」は自由な名前を書き換え可能ですが、既に存在する配送業者と同じ文字列は利用できません。
「汎用」の配送業者は伝票出力ができませんのでご注意ください。

利用	配送業者	表示順
<input checked="" type="checkbox"/>	楽天スーパーロジ 日本郵便	68

12 設定を保存して次へ進む

Copyright (c) 2009-2023 GoQSystem. All Rights Reserved.

- 【10】[各種設定]をクリックします。
【11】[配送業者設定]をクリックします。
【12】「楽天スーパーロジ 日本郵便」にチェックを入れ、画面下部にある[設定を保存して次へ進む]ボタンをクリックします。

GoQSystem ホーム 受注管理 在庫連携 商品管理 物流管理 売上管理 各種ツール 管理

お困りのときはこちら お問い合わせ

自動処理ログ 受注一覧 データ取込 データ裏出 タウンロードファイル一覧 受注登録 同梱候補一覧 自動処理 備考欄管理 各種設定

新規受付 発送前入金待ち 発送待ち 発送後入金待ち 処理済 保留 キャンセル 全て

13 各種設定

GoQSystem初期設定

ホーム 契約者情報 配達業者設定 モール選択 支払い方法 モール詳細設定 **14** オプション設定

15 配達業者設定

オプション設定メニュー
拡張サービスの設定を行います。

さらに便利にGoQSystemを使うための詳細な設定を行います。

共通設定

- メールテンプレート設定**
メールテンプレートの編集・追加が行えます。
- 受注ステータスの設定**
ステータスの編集・追加・並び替え、検索表示タイプの変更が行えます。
- 同梱設定**
同梱の設定が行えます。
- リピーター設定**
リピーターの設定が行えます。
- 分割設定**
注文分割時の送料や代引き手数料の設定が行えます。
- 支払い方法取り込みの変換設定**
各店舗ごとの支払い方法と、本システムの支払い方法の関連付けが行えます。

- 【13】 [各種設定]をクリックします。
- 【14】 [オプション設定]をクリックします。
- 【15】 [配達業者設定]をクリックします。

配達業者設定

配達業者一覧

表示順	GoQSystem内名称	設定				
68	楽天スーパーロジ 日本郵便	16 時間帯指定	配送料設定	出荷日設定	離島設定	削除

更新する

- 【16】 [時間帯指定]をクリックします。

時間帯一覧

時間帯一覧(楽天スーパーロジ 日本郵便)

表示順	GoQSystem内名称	RMS内名称	略称	※必須	削除
1	8:00-12:00	時間指定 8 時 - 12 時	0812		削除
2	12:00-14:00	時間指定 12 時 - 14 時	1214		削除
3	14:00-16:00	時間指定 14 時 - 16 時	1416		削除
4	16:00-18:00	時間指定 16 時 - 18 時	1618		削除
5	18:00-20:00	時間指定 18 時 - 20 時	1820		削除
6	19:00-21:00	時間指定 19 時 - 21 時	1921		削除

17

新規登録(楽天スーパーロジ 日本郵便)

表示順	GoQSystem内名称	RMS内名称	略称	※必須
7	20:00-21:00	時間指定 20 時 - 21 時	2021	

18

更新する

戻る

【17】[新規登録(楽天スーパーロジ 日本郵便)]項目へ下記の情報を新規登録をします。

【18】1つの時間帯を登録するごとに[更新する]ボタンをクリックし、下記全ての時間帯を追加します。

GoQSystem内名称	RMS内名称	略称
8:00-12:00	時間指定8時-12時	0812
12:00-14:00	時間指定12時-14時	1214
14:00-16:00	時間指定14時-16時	1416
16:00-18:00	時間指定16時-18時	1618
18:00-20:00	時間指定18時-20時	1820
19:00-21:00	時間指定19時-21時	1921
20:00-21:00	時間指定20時-21時	2021

以上でGoQSystem側の初期設定は終了です。

【BOSSシステム】送り状番号データCSV出力の初期設定

- 【1】 BOSSシステムにログインし、[管理・設定]をクリックします。
- 【2】 [CSV出力テンプレート一覧]をクリックします。
- 【3】 [新規登録]をクリックします。

- 【4】 [テンプレート名]を「GoQSystem取込用」と入力します。
- 【5】 [ファイル名規則]を「yyyy_mm_dd」と入力します。
- 【6】 [エンコード]は「Shift-JIS」を選択します。
- 【7】 [ヘッダ]は「あり」を選択します。
- 【8】 [行追加]を12回クリックし、12行追加します。

9

グループ	項目名	処理後名称	出力	処理後	値	
注文	注文ID	注文ID	<input checked="" type="checkbox"/>	そのまま		削除
ショップ	モール名	サイト名	<input checked="" type="checkbox"/>	そのまま		削除
ショップ	ショップ名	ショップ名	<input checked="" type="checkbox"/>	そのまま		削除
注文	モール注文番号	ECサイト注文番	<input checked="" type="checkbox"/>	そのまま		削除
注文	モール注文日時	ECサイト注文E	<input checked="" type="checkbox"/>	そのまま		削除
注文	注文取込日時	注文取込日時	<input checked="" type="checkbox"/>	そのまま		削除
出荷	送付先氏名	送付先氏名	<input checked="" type="checkbox"/>	そのまま		削除
出荷	倉庫	倉庫	<input checked="" type="checkbox"/>	そのまま		削除
注文	受注ステータス	ステータス	<input checked="" type="checkbox"/>	そのまま		削除
出荷	出荷実績 出荷日	出荷日時	<input checked="" type="checkbox"/>	そのまま		削除
出荷	出荷実績 配送伝	配送伝票番号	<input checked="" type="checkbox"/>	そのまま		削除
出荷	配送サービス種	配送便種コード	<input checked="" type="checkbox"/>	そのまま		削除

行追加

行を削除する前に確認する

変更内容未保存 キー **10** 登録

- 【9】 [グループ][項目名][処理後名称]を下記の通り設定します。
 【10】 設定が終わったら[登録]をクリックします。

グループ	項目名	処理後名称
注文	注文ID	注文ID
ショップ	モール名	サイト名
ショップ	ショップ名	ショップ名
注文	モール注文番号	ECサイト注文番号
注文	モール注文日時	ECサイト注文日時
注文	注文取込日時	注文取込日時
出荷	送付先氏名	送付先氏名
出荷	倉庫	倉庫
注文	受注ステータス	ステータス
出荷	出荷実績 出荷日	出荷日時
出荷	出荷実績 配送伝票番号	配送伝票番号
出荷	配送サービス種別	配送便種コード

以上でBOSSシステム側の初期設定は終了です。

< 関連マニュアル >

[【楽天ロジ】BOSSシステム用出荷データ出力方法、送り状番号取込方法](#)