

## 【BASE】初期設定 『受注APIご利用方法』

### 【BASE】初期設定 『受注APIご利用方法』

The screenshot displays the GoQSystem management interface. At the top, there is a navigation bar with the GoQSystem logo and various menu items. Below this is a red header bar with a breadcrumb trail: [1] 自動取込ログ [2] 受注一覧 [3] データ取込 [4] データ書出 [5] 受注登録 [6] 取扱説明一覧 [7] 自動取込 [8] 受注API [9] 各種設定. A red box labeled '1' highlights the '各種設定' (Various Settings) link.

The main content area is titled 'GoQSystem初期設定' (GoQSystem Initial Setup). It features a horizontal menu with several options: ホーム, 契約者情報, 配業者者設定, モール選択, 支払い, **2** モール詳細設定, モール配送伝票, その他設定, オプション設定. A red box labeled '2' highlights the 'モール詳細設定' (Mall Detailed Settings) option.

Below the menu is a section titled 'モール詳細設定' (Mall Detailed Settings) with a sub-header '設定した出店モールの基本設定を行います。' (Perform basic settings for the mall you have set up). A red button labeled '動画マニュアルはこちら' (Video manual is here) is visible.

A note states: ※各出店モールの詳細設定を行います。設定するモールを選択して、それぞれ設定してください。(We perform detailed settings for each mall. Please select the mall you want to set up and set it up individually.)

The section '出店中のモール一覧' (List of malls in operation) displays a grid of mall logos. A red box labeled '3' highlights the 'BASE' mall, which is listed as 'BASE 1号店'.

【1】 GoQSystem受注管理にログインして[各種設定]をクリックします。

【2】 モール詳細設定をクリックします。

【3】 出品中のモール一覧の[BASE]をクリックします。

## 外部システム連携設定

受注・在庫連携API

利用しない  利用する

4

事前にデベロッパーアカウント登録 (<https://developers.thebase.in/>) からアカウント登録後、「アプリを作成する」を実行して下さい。その際、「リダイレクトURL」に以下のURLをご登録下さい(「アプリ名」は任意)。

リダイレクトURLにご登録頂くURL: [https://order.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get\\_access\\_token\\_redirect.php](https://order.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get_access_token_redirect.php)

作成完了後、クライアントIDとクライアントシークレットを下記フォームに入力して、アクセスキー「取得する」ボタンを押すとAPI利用に必要なアクセスキーを取得します。詳しくはマニュアルをご参照下さい。

### APIアクセス設定

クライアントID

クライアントシークレット

アクセスキー

※表示される文字列をコピーして上の欄に入力して下さい

受注を取得する日数

日分

自動取得

自動取得

【4】外部システム連携設定の[デベロッパーアカウント登録のURL](#)をクリックします。

BASE | Developers

ドキュメント 開発ブログ

## Welcome to BASE Developers!

BASE APIを活用してあなたのサービスとECを連携しませんか？

BASE Developersでは開発者向けのAPIやドキュメントを提供しています。  
国内最大級のECプラットフォームであるBASEを最大限に活用してください。

5

【5】[ログイン]をクリックします。



ログイン

新規登録

6

メールアドレス

パスワード

[パスワードをお忘れですか?](#)

ログインする

【6】BASEにログインします。

BASE Developers

ダッシュボード

7

アプリケーション

[管理画面](#)

[一覧](#) [新規作成](#) [ドキュメント](#)

まだアプリが登録されていません。

7

アプリを作成する

【7】[アプリケーション]をクリックし、[アプリを作成する]をクリックします

## アプリ情報

8

## アプリ名\*

アプリ名

## アプリの説明\*

アプリの説明

## アプリURL\*

https://goqsystem.com/

## コールバックURL\*

https://order.goqsystem.com/goq21/modules/E

## アプリのロゴ画像

推奨サイズは、120px×120px以上の正方形です。

ファイルを選択 選択されていません

## 利用権限\*

- ユーザー情報を見る
- ユーザーのメールアドレスを見る
- 商品情報を見る
- 注文情報を見る
- 引き出し申請情報を見る
- ユーザー情報を更新する
- 商品情報を更新する
- 注文情報を更新する

## 検索APIの利用

- 検索APIを利用する

※ こちらはBASE全店舗からの検索となります。ご利用の際は、アプリの説明もしくはメールよりご利用用途をご連絡ください。また、審査にお時間をいただきますことをご了承ください。

## 【8】アプリ情報を入力します。

## アプリ情報

- ・ アプリ名：任意
- ・ アプリの説明：任意
- ・ アプリURL：https://goqsystem.com/
- ・ コールバックURL：モール詳細設定にあるリダイレクトURL  
https://order.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get\_access\_token\_redirect.php
- ・ ロゴ：任意
  
- ・ 利用権限：全部チェックを入れる
  
- ・ 検索APIの利用：チェックなし

開発者情報

**9** 法人名

法人名

担当者名\*

姓 名

住所\*

郵便番号 北海道 建物名まで明記してください

電話番号\*

0123-456-789

メールアドレス\*

example@example.com

**10**  API利用規約に同意する

申請する

【9】開発者情報はお客様の情報を入力します。

【10】API利用規約に同意するにチェックを入れて、[申請する]をクリックします。

戻る

このアプリを削除する

## アプリ情報

アプリ名\*

GoQSystem

アプリの説明\*

GoQSystem:連携用(データ書出含む)

11

client\_id

client\_secret

client\_secretを再発行

アプリURL

https://order.goqsystem.com/

コールバックURL\*

https://php7.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get\_access\_token\_redirect.php

アプリのロゴ画像

推奨サイズは、120px×120px以上の正方形です。

NO IMAGE

ファイルを選択 選択されていません

利用権限

- ユーザー情報を見る
- ユーザーのメールアドレスを見る
- 商品情報を見る
- 注文情報を見る
- 引き出し申請情報を見る
- ユーザー情報を更新する
- 商品情報を更新する
- 注文情報を更新する

更新

【11】申請完了になりましたら、アプリ情報に『client\_id』『client\_secret』が表示されます。

## 外部システム連携設定

受注・在庫連携API  利用しない  利用する

事前にデベロッパーアカウント登録 (<https://developers.thebase.in/>) からアカウント登録後、「アプリを作成する」を実行して下さい。その際、「リダイレクトURL」に以下のURLをご登録下さい(「アプリ名」は任意)。

リダイレクトURLにご登録頂くURL: [https://order.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get\\_access\\_token\\_redirect.php](https://order.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get_access_token_redirect.php)

作成完了後、クライアントIDとクライアントシークレットを下記フォームに入力して、「アクセスキー」取得するボタンを押すとAPI利用に必要なアクセスキーを取得します。詳しくはマニュアルをご参照下さい。

APIアクセス設定	
クライアントID	<input type="text" value="12"/>
クライアントシークレット	<input type="text" value="*****"/>
アクセスキー	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="取得する"/> ※表示される文字列をコピーして上の欄に入力して下さい
受注を取得する日数	<input type="text" value="7"/> 日分
自動取得	<input type="checkbox"/> 自動取得 <input type="text" value="30分"/>

- 【12】 受注管理にログインし、【各種設定】>【モール詳細設定】>【BASE】のクライアントIDに『client\_id』、クライアントシークレットに『client\_secret』を設定します。
- 【13】 アクセスキーの[取得する]をクリックします。



「GoQSystem」があなたのアカウントを利用することを許可しますか?

### この連携アプリを認証すると、次の動作が許可されます。

- ユーザー情報を見る
- ユーザーのメールアドレスを見る
- 商品情報を見る
- 注文情報を見る
- 引き出し申請情報を見る
- ユーザー情報を更新する
- 商品情報を更新する
- 注文情報を更新する

### この連携アプリを認証しても、次の動作が許可されません。

- パスワードを見る

アカウント

[ほかのアカウントでログインする](#)

キャンセル

14

アプリを認証する

- 【14】 BASEの許可確認画面が表示されますので、[アプリを認証する]をクリックします。

アクセスキーの取得が完了しました。

各種設定「アクセスキー」入力欄に以下の文字列をコピーして貼り付けた後、設定を保存して下さい。

アクセスキー:

**15** [Redacted Access Key]

【15】アクセスキー取得完了画面が表示されましたら、アクセスキーをコピーします。

#### 外部システム連携設定

受注・在庫連携API  利用しない  利用する

事前にデベロッパーアカウント登録 (<https://developers.thebase.in/>) からアカウント登録後、「アプリを作成する」を実行して下さい。その際、「リダイレクトURL」に以下のURLをご登録下さい(「アプリ名」は任意)。

リダイレクトURLにご登録頂くURL: [https://order.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get\\_access\\_token\\_redirect.php](https://order.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get_access_token_redirect.php)

作成完了後、クライアントIDとクライアントシークレットを下記フォームに入力して、「アクセスキー取得する」ボタンを押すとAPI利用に必要なアクセスキーを取得します。詳しくはマニュアルをご参照下さい。

APIアクセス設定	
クライアントID	<input type="text"/>
クライアントシークレット	<input type="text"/>
アクセスキー	<b>16</b> [Redacted Access Key] <small>取得する ※表示される文字列をコピーして上の欄に入力して下さい</small>
受注を取得する日数	<input type="text" value="7"/> 日分
自動取得	<input type="checkbox"/> 自動取得 <input type="text" value="30分"/>

【16】【15】でコピーしたアクセスキーをモール詳細設定のアクセスキーに設定し、  
[設定を保存して次へ進む]をクリックして完了です。