

【futureshop】初期設定『受注APIご利用方法』

【futureshop】初期設定『受注APIご利用方法』

futureshopの受注取得APIの設定には、事前にfutureshopにてお申込みが必要となります。

GoQSystem初期設定

ホーム 契約者情報 配達業者設定 モール選択 支払い **2** モール詳細設定 モール配送伝票 その他設定 オプション設定

1 各種設定

モール詳細設定
設定した出店モールの基本設定を行います。

動画マニュアルはこちら ▶

※各出店モールの詳細設定を行います。設定するモールを選択して、それぞれ設定してください。

出店中のモール一覧

Rakuten Rakuten Rakuten YAHOO! JAPAN ショッピング YAHOO! JAPAN ショッピング YAHOO! JAPAN ショッピング all-PAYマーケット
amazon MakeShop® エストアール ショップサーブ ECICUBE ポンパレモール amazon

3 futureshop
FutureShop 1号店

【1】受注管理にログインし[各種設定]をクリックします。

【2】[モール詳細設定]をクリックします。

【3】[futureshop]をクリックします。

※APIのご利用は、**4** APIご利用登録申し込みフォームより、APIご利用登録を行って頂きますようお願いいたします。

APIアクセス設定	
店舗キー	<input type="text"/>
クライアントID	<input type="text"/>
クライアントシークレット	<input type="text"/>

【4】[APIご利用登録申し込みフォーム]をクリックします。
https://fs-form.future-shop.jp/apply/api_application_coop.html

futureshop

APIご利用登録申し込みフォーム(連携サービス利用)

【ご確認ください】
お申込み後、futureshopの「ご契約担当者メールアドレス」宛に、
1営業日以内に、ご設定に必要な情報をメールにてご案内いたします。
もし数日経っても届かない場合は、futureshopサポートまでお問い合わせください。
futureshopサポートダイヤル：06-6485-6485(平日10:00～17:30)

5 **会社名** 任意

お申込担当者名 必須

ご利用ドメイン 必須

店舗KEY 必須

店舗KEYは、futureshop管理画面上部に記載されています。

今回のご依頼内容 必須

APIの利用を希望する(無料)

APIを利用するサービス 必須

GoQSystem(株式会社GoQSystem) ▼

備考欄 任意

6 **確認画面へ**

【5】APIご利用登録申し込みフォームを入力/設定をします。

- ・会社名：貴社名 任意
- ・お申込担当者名：店舗ご担当者名を入力してください。
- ・ご利用ドメイン：店舗ドメインを入力してください。
- ・店舗KEY：店舗KEYは、futureshop管理画面上部に記載されています。
- ・今回のご依頼内容：チェックを入れます。
- ・APIを利用するサービス：「GoQSystem」を選択してください。

【6】[確認画面へ]をクリックします。

※APIのご利用には、APIご利用登録申し込みフォームより、APIご利用登録を行って頂きますようお願いいたします。

APIアクセス設定	
店舗キー	<input type="text"/>
クライアントID	<input type="text"/>
クライアントシークレット	<input type="text"/>

【7】申請後、futureshopよりAPIキー、APIパスワードが届きます。
届きましたら受注管理にログインし、【各種設定】>【モール詳細設定】>【futureshop】の
店舗キーにはfutureshop管理画面上部に記載されている店舗キー、クライアントID、クライアントシークレットをそれぞれ設定します。
[設定を保存して次へ進む]をクリックして完了です。