



【スマレジ】在庫連携設定方法

APIをご利用いただけるのは、スマレジプレミアムプラン以上をご契約の店舗様のみです。
詳しくはスマレジ様へお問い合わせくださいませ。



- 【1】スマレジの管理画面にログインし、[設定]をクリックします。
- 【2】[システム連携]にカーソルを合わせ、
- 【3】[スマレジAPI設定]をクリックします。




【4】[API受信設定]タブ内、「1.受信機能を利用する」の項目で[利用する]を選択します。

【5】そのまま「4.アクセストークン」の項目で[アクセストークン発行]のボタンをクリックします。




【6】「アクセストークンを発行します。よろしいですか?」とポップアップが出ますので、[OK]をクリックします。



【7】API情報が発行されますので、

- ・ 契約ID
 - ・ URL
 - ・ アクセストークン
- の3つをコピーしておきます。



【8】画面を下にスクロールし、「機能設定」内にて下記の項目を[利用する]に変更します。

- ・ 4 在庫情報更新
- ・ 15 在庫情報参照

【9】一番下までスクロールし、[更新]ボタンをクリックします。



【10】次に、GoQSystem受注管理画面右上「各種設定」>「モール詳細設定」>「スマレジ」店舗を選択します。

API利用オプション

スマレジ API 利用しない 利用する **11**

スマレジ 外部システム連携設定

API受信設定

契約ID	<input type="text"/>	12
URL	<input type="text"/>	
アクセストークン	<input type="text"/>	
ストアID	<input type="text" value="1"/>	

API送信設定

- 機能設定 Ver.2
- 取引情報送信

取引情報送信	利用する 13									
個別設定	<table><tr><td>送信URL</td><td><input type="text" value="http://stock2.goqsystem.com/smaregi.php"/></td><td>クリップボードにコピー</td></tr><tr><td>パラメータ情報</td><td>goqsystem_key</td><td></td></tr><tr><td></td><td><input type="text" value="eyJzZXFaWQqOiJ5b3NoaXRvbWUiLCJzaG9wX2lkIjoiMzYif"/></td><td>クリップボードにコピー</td></tr></table>	送信URL	<input type="text" value="http://stock2.goqsystem.com/smaregi.php"/>	クリップボードにコピー	パラメータ情報	goqsystem_key			<input type="text" value="eyJzZXFaWQqOiJ5b3NoaXRvbWUiLCJzaG9wX2lkIjoiMzYif"/>	クリップボードにコピー
送信URL	<input type="text" value="http://stock2.goqsystem.com/smaregi.php"/>	クリップボードにコピー								
パラメータ情報	goqsystem_key									
	<input type="text" value="eyJzZXFaWQqOiJ5b3NoaXRvbWUiLCJzaG9wX2lkIjoiMzYif"/>	クリップボードにコピー								

- 【11】API利用オプションの項目で[利用する]にチェックを入れます。
【12】【7】でコピーした、契約ID・URL・アクセストークンを貼り付けます。
続けて、「ストアID」には半角英数字「1」を入力します。
【13】「個別設定」内の、
・送信URL
・パラメータ情報
の2点をそれぞれコピーしておきます。

トップ

商品

日次帳簿

取引履歴

売上分析

PL管理

店舗

スタッフ

予算

会員

在庫

発生

3 送信機能 送信機能を一覧 ※バージョン2の場合、利用できます

4 エラーメール送信制限 制限の解除

API受信設定 API送信設定 **14**

送信設定 Ver.2

1 送信機能を利用する 利用しない 利用する **15**

2 送信URL **16**

3 ヘッド情報

4 パラメータ情報 **17**

5 エラー情報送信アドレス

機能設定 Ver.2

1 部門情報送信 利用しない 利用する


2 商品情報送信 利用しない 利用する

3 会員情報送信 利用しない 利用する

- 【14】スマレジ画面に戻り、[API送信設定] タブをクリックします。
- 【15】「1.送信機能を利用する」の項目で、[利用する] をクリックします。
- 【16】【13】でGoQSystemからコピーした「送信URL」を貼り付けます。
- 【17】「4.パラメータ情報」の項目で[+追加] をクリックします。



- 【18】「キー」の項目には[goqsystem_key] と入力します。「値」の項目には、【13】でGoQSystemからコピーした「パラメータ情報」を貼り付け、
- 【19】[追加] ボタンをクリックします。



- 【20】少し画面をスクロールし、「5.取引情報送信」の項目で[利用する] を選択したあと、すぐ横にある[>個別設定] をクリックします。



- 【21】ポップアップがでますので「送信URL」には、【13】でGoQSystemからコピーした「送信URL」を貼り付けます。
- 【22】その後、「パラメータ情報」の横の [+追加] をクリックします。



- 【23】「パラメータ情報」の左側には [goqsystem_key]

を入力し、右側には【13】でGoQSystemからコピーした「パラメータ情報」を貼り付け、【24】[設定]をクリックします。

5	取引情報送信	利用しない	利用する	> 個別設定
6	セール情報送信	利用しない	利用する	> 個別設定
7	取置き情報送信	利用しない	利用する	> 個別設定
8	ロス情報送信	利用しない	利用する	> 個別設定
9	出荷情報送信	利用しない	利用する	> 個別設定
10	発注情報送信	利用しない	利用する	> 個別設定
11	入荷情報送信	利用しない	利用する	> 個別設定
12	出庫情報送信	利用しない	利用する	> 個別設定
13	入庫情報送信	利用しない	利用する	> 個別設定
		更新	25	

【25】ポップアップが閉じますので、一番下までスクロールし、[更新]をクリックしたら設定完了です。