

## 【EC-CUBE 3.0系,4.0系,4.2系】受注APIご利用方法

EC-CUBE 3.0系の受注APIのご利用方法をご紹介します。

?1?API?????????

### 【1】プラグインの購入（無料）

- [1]プラグインの選択
- [2]メンバーログイン
- [3]プラグイン購入

受注APIを利用するためにEC-CUBEオーナーズストアより**[EC-CUBE API 版]**というプラグインを購入（無料）する必要があります。

- EC-CUBEオーナーズストア

<https://www.ec-cube.net/owners/>

- 購入するプラグイン **[EC-CUBE API 版]**

### 【3.0系】

[https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product\\_id=1116](https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=1116)

### 【4.0系】

[https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product\\_id=2121](https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2121)

### 【4.2系】

[https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product\\_id=2400](https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2400)

### 【2】プラグインのインストール

- [1]認証キーの取得と設定
- [2]プラグインのダウンロード
- [3]プラグインの有効化
- [4]プラグインの設定

購入した**[EC-CUBE API 版]**をインストール 有効にする必要があります。

**プラグインの購入～インストールの方法はEC-CUBEプラグイン導入ガイドがありますのでそちらをご参照下さい。**

[https://doc.ec-cube.net/plugin\\_install](https://doc.ec-cube.net/plugin_install)

### 【2】APIクライアントの設定（3系）

**3系と4系で設定方法が異なります。4系を設定をされる際は一度弊社までご連絡いただけますようお願いいたします。**

The screenshot shows the EC-CUBE administration interface. The top navigation bar includes the EC-CUBE logo, the site name "GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト-", and the user role "管理者様". The left sidebar contains a menu with items like "ホーム", "商品管理", "受注管理", "会員管理", "コンテンツ管理", "設定", "基本情報設定", "システム情報設定", "システム情報", "メンバー管理", "権限管理", "セキュリティ管理", "EC-CUBE ログ表示", and "マスターデータ管理". The "設定" menu item is highlighted with a red box and a red "1". The main content area shows a table titled "メンバー管理" with columns for "名前", "所属", "権限", and "稼働". A table row is visible with "管理者", "EC-CUBE SHOP", "システム管理者", and "稼働". A red box with a red "2" highlights the three-dot menu icon next to the "管理者" row, which has a sub-menu with "編集" and "削除" options. Below the table is a blue button labeled "新規登録".

【1】 EC-CUBEにログインし [ 設定 ] [ システム情報設定 ] [ メンバー管理 ] をクリックします。

【2】 [ … ] をクリックすると [ 編集 ] が表示されます。 [ 編集 ] をクリックします。

【3】 [ APIクライアント一覧 ] をクリックします。

The screenshot shows the EC-CUBE administration interface for the "メンバー登録・編集" (Member Registration/Edit) form. The left sidebar is the same as in the previous screenshot, with "設定" highlighted and a red "3" next to it. The main content area shows the form with fields for "名前" (Name), "所属" (Affiliation), "ログインID" (Login ID), "パスワード" (Password), "パスワード (確認)" (Password Confirmation), "権限" (Permissions), and "稼働/非稼働" (Active/Inactive). The "名前" field contains "管理者", "所属" contains "EC-CUBE SHOP", "パスワード" and "パスワード (確認)" are masked with dots, and "権限" is set to "システム管理者". The "稼働/非稼働" section has radio buttons for "非稼働" and "稼働", with "稼働" selected. A blue button labeled "登録" (Register) is at the top right. A red box with a red "3" highlights the "APIクライアント一覧" (API Client List) link in the right sidebar. At the bottom center, there is a blue link labeled "戻る" (Back).

ECICUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト-

管理者様

システム設定 APIクライアント管理

APIクライアント管理

アプリケーション名	
受注取り込み	...
在庫連携2	...
受注取り込み(phi7/order.goqsystem.com)	...
goq	...

4 新規登録

【4】 [ 新規登録 ] をクリックします。

ECICUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト-

管理者様

APIクライアント管理 アプリケーション登録・編集

アプリケーション登録・編集

7 登録

5 アプリケーション名 GoQ

6 redirect\_uri https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get\_access\_token\_redirect.php

Client ID

Client secret

scope

- OpenID Connect 認証  オフラインアクセス
- プロフィール情報  メールアドレス  住所
- 電話番号  CSV種別(参照)
- 受注ステータス(マイページでの表示)(参照)
- 会員ステータス(仮会員・本会員)(参照)  DB種別(参照)
- 端末種別(参照)  表示・非表示(参照)  職業(参照)
- 受注ステータス(管理画面での表示)(参照)
- 受注ステータス(受注ステータスの表示色)(参照)
- ページ表示件数(参照)  都道府県(参照)
- 商品表示件数(参照)  商品ソート順(参照)
- 商品種別(参照)  性別(参照)  商品タグ(参照)
- 計算ルール(四捨五入・切り捨て等)(参照)
- 運賃計算(管理画面・ユーザーの運賃表示)(参照)

【5】 アプリケーション名に指定はないので自由な文言でかまいません。

【6】 下記URLをコピーして入力フォームに貼り付けます。

3系、4系それぞれURLが違うためお間違いのないようご注意ください。

[3系] [https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get\\_access\\_token\\_redirect.php](https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get_access_token_redirect.php)

[4系] [https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube4/get\\_access\\_token\\_redirect.php](https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube4/get_access_token_redirect.php)

【7】 他の項目はそのまま変更せず、 [ 登録 ] をクリックします。

EC-CUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト- 管理者様

APIクライアント管理 アプリケーション登録・編集

登録が完了しました。

アプリケーション登録・編集

登録

アプリケーション名 GoQ

redirect\_uri https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get\_access\_tr

Client ID **1** [Redacted]

Client secret **2** [Redacted]

scope  OpenID Connect 認証  オフラインアクセス  
 プロフィール情報  メールアドレス  住所

id\_token 暗号化アルゴリズム RS256

authorization エンドポイント **3** https://store.goqsystem.com/index.php/goauth2/oauth2/authorize

token エンドポイント https://store.goqsystem.com/index.php/goauth2/oauth2/token

userinfo エンドポイント https://store.goqsystem.com/index.php/goauth2/oauth2/userinfo

tokeninfo エンドポイント https://store.goqsystem.com/index.php/goauth2/oauth2/tokeninfo

APIドキュメント [APIドキュメントを開く](#)  
APIドキュメントで OAuth2認証を使用する場合は redirect\_uri に https://store.goqsystem.com/index.php/api/o2c を指定してください。

戻る

以上でEC-CUBE側の設定は完了です。

このページに表示された内容([1][2][3])をGoQSystem側に登録する必要がありますので別ウィンドウでGoQSystemにログインして下さい。

### 【3】登録した内容をGoQSystemに設定

1

GoQSystem初期設定

ホーム 契約者情報 配達業者設定 モール選択 支払い方法 モール詳細設定 モール配送伝票 その他設定 オプション設定



GoQSystem初期設定

初期設定ウィザード



契約者情報

ご契約者様の基本情報の編集が行えます



配達業者設定

商品の配送に利用する業者の選択を行います



モール選択

利用するモールの選択を行います



支払い方法

利用可能な支払方法の設定を行います

2



モール詳細設定

設定した出店モールの基本設定を行います



モール配送伝票

各店舗ごとの配送伝票の設定を行います



その他設定

利用するモールに関するツールなどの設定を行います



オプション設定

拡張サービスの設定を行います

- 【1】 GoQSystemにログインし、各種設定をクリックします。
- 【2】 モール詳細設定をクリックします。

## 出店中のモール一覧



## Bカートの詳細設定

### 共通設定 ?

他店舗の情報をコピーする

#### 基本情報

取り扱いモール

Bカート

【3】モール一覧の [ ECCUBE ] をクリックします。

## 外部システム連携設定

4

受注管理API	<input type="radio"/> 利用しない	<input checked="" type="radio"/> 利用する
---------	-----------------------------	---------------------------------------

事前にECCUBE管理画面の  
「設定 > システム情報設定 > メンバー管理 > APIクライアント一覧」  
から新規登録して下さい。

アプリケーション登録完了後、ECCUBEから発行されるクライアントIDとクライアントシークレットを下記フォームに入力して、アクセスキー「取得する」ボタンを押すとAPI利用に必要なアクセスキーを取得します。詳しくはマニュアルをご参照下さい。

API共通設定	
authorization エンドポイント	5 <input type="text" value="https://store.goqsystem.com/modules/ECCube/authorization"/>
トップページURL	6 <input type="text" value="https://store.goqsystem.com"/>
受注管理API設定 リダイレクトURLにご登録頂くURL: <a href="https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get_access_token_redirect.php">https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get_access_token_redirect.php</a>	
最終取得 注文番号 ※初回取得時に取得したい注文番号を入力して下さい	7 注文番号 <input type="text" value="0"/> 以降の注文を取得する
クライアントID	8 <input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/>
クライアントシークレット	9 <input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/>
アクセスキー	10 <input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/> <input type="button" value="取得する"/> ※表示される文字列をコピーして上の欄に入力して下さい
自動取得 ※APIをご利用の際は必ずチェックを入れて下さい。 ※1回の取得で30件の取得が行われます	11 <input checked="" type="checkbox"/> 自動取得 <input type="text" value="30分"/>

- 【4】外部システム連携設定の受注管理APIを[利用する]にチェックをします。
- 【5】EC-CUBEのAPIクライアント管理で表示された[3]のauthorizationエンドポイントをコピー、貼り付けます。
- 【6】EC-CUBEの店舗URLを入力します。
- 【7】初回取得時に取得したい注文番号を入力します。
- 【8】ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[1]のClient IDをコピー、貼り付けます。
- 【9】ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[2]のClient secretをコピー、貼り付けます。
- 【10】[取得する]をクリックし、表示された内容をコピーし入力欄に貼り付けます。
- 【11】自動取得にチェックを付けます。何分置きに取得するか設定ができます。

<input type="checkbox"/> 署名を編集する	<input type="text"/>
----------------------------------	----------------------

12

設定を保存して次へ進む

- 【12】下部にある [設定を保存して次へ進む] をクリックし、入力した情報を保存します。

以上の方法で、EC-CUBEの受注APIがご利用出来ます。