【Temu】受注APIご利用方法、注文データ取込み・同期方法

■APIご利用時の初期設定方法

【1】［各種設定］をクリックします。
【2】［モール詳細設定］をクリックします。
【3】出店中のモール一覧で［Temu］をクリックします。

【4】外部システム連携設定内、API認証の［アクセストークン取得］をクリックします。
※アクセストークンを取得する前にご利用中のブラウザ上にてTemuの管理画面にログインしておいてください。



【5】Temuの管理画面上にてチェックボックスすべてにチェックを入れて、
【6】［送信］をクリックしてください。

【7】ゴクー上「モール詳細設定」に画面が遷移し、
［アクセストークン］が入力されていることを確認します。
※受注一覧画面に画面遷移した場合、お手数ですが再度Temuのモール詳細画面に移動してください
【8】［Address ID］にTemu側で登録している発送元住所の住所IDを入力してください。
※住所IDはTemu seller Center上> ①マイアカウント > ②配送設定 よりご確認ください

【9】「取得ステータス」よりTemuから注文を取得するステータスを選択します。
【10】［設定を保存して次へ進む］をクリックします。

以上でAPIご利用時の初期設定が完了となります。

※アクセストークンの有効期限が切れた場合は、【4】～【7】の手順で再取得してください。
再取得したアクセストークンは在庫連携にも自動で反映されます。

■TemuからGoQSystemへの注文データ取得方法

＜自動取得方法＞



【1】［各種設定］をクリックします。
【2】［モール詳細設定］をクリックします。
【3】出店中のモール一覧内で［Temu］をクリックします。
【4】外部システム連携設定内の［自動取得］にチェックを入れます。

【5】［設定を保存をして次へ進む］をクリックして設定を保存してください。

＜手動取得方法＞



【1】受注管理上部、［データ取込］をクリックします。
【2】Temu API取込より、［モール詳細の取得日数で取得］もしくは［取得］ボタンをクリックします。
・**モール詳細の取得日数で取得**：モール詳細設定で指定した受注を取得する日数の期間内の注文が対象
・**取得**：指定した取得日時内の注文が対象

■GoQSytemからTemuへの注文データ同期方法

＜自動での注文データ同期方法＞

※自動での注文データ同期には「APIオプション」のご契約が必要となります。

APIオプションご契約済みの方

【1】［各種設定］をクリックします。
【2】［モール詳細設定］をクリックします。
【3】出店中のモール一覧内で［Temu］をクリックします。

【4】［自動書き出し］にチェックを入れます。
【5】API書出より、下記いずれかを選択して下さい。
- 【処理済み】のみ：処理済ステータスのみ
- 【処理済み】以外も書き出す：「新規」「キャンセル」を除く全ステータス

【6】［設定を保存をして次へ進む］をクリックして設定を保存してください。

APIオプションのご契約がまだの方

弊社宛にお電話（03-4446-6259）またはお問い合わせフォームよりご連絡下さい。

APIオプションの費用は下記となります。
・初期費用：10,000円（税別）
・月額費用：5,000円（税別）

＜手動での注文データ同期方法＞

【1】［データ書出］をクリックします。
【2】Temuの書出し口で作成期間を指定します。
※作成期間を変更した場合は［更新］をクリックしてください
【3】［発送情報を更新］をクリックしてデータ書出しを行います。

■書き出し対象
【5】で選択したステータスにある「伝票番号」が入力されている受注

■更新される項目
・伝票番号
・配送業者

※伝票番号が発行されない配送方法（メール便、定形外郵便）には対応していません