

【EC-CUBE 3.0系,4.0系,4.2系】受注APIご利用方法

EC-CUBE 3.0系の受注APIのご利用方法をご紹介します。

?1?API?????????

【1】プラグインの購入（無料）

- [1]プラグインの選択
- [2]メンバーログイン
- [3]プラグイン購入

受注APIを利用するためにEC-CUBEオーナーズストアより**[EC-CUBE API 版]**というプラグインを購入（無料）する必要があります。

- EC-CUBEオーナーズストア

<https://www.ec-cube.net/owners/>

- 購入するプラグイン **[EC-CUBE API 版]**

【3.0系】

https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=1116

【4.0系】

https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2121

【4.2系】

https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2400

【2】プラグインのインストール

- [1]認証キーの取得と設定
- [2]プラグインのダウンロード
- [3]プラグインの有効化
- [4]プラグインの設定

購入した**[EC-CUBE API 版]**をインストール 有効にする必要があります。

プラグインの購入～インストールの方法はEC-CUBEプラグイン導入ガイドがありますのでそちらをご参照下さい。

https://doc.ec-cube.net/plugin_install

【2】APIクライアントの設定

3系と4系で設定方法が異なります。

EC-CUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト- 管理者様

ホーム システム設定 メンバー管理

商品管理

受注管理

会員管理

コンテンツ管理

1 設定

基本情報設定

システム情報設定

システム情報

2 ...

メンバー管理

権限管理

セキュリティ管理

EC-CUBE ログ表示

マスターデータ管理

オーナーズストア

名前	所属	権限	稼働	
管理者	EC-CUBE SHOP	システム管理者	稼働	編集 削除

新規登録

【1】 EC-CUBEにログインし [設定] [システム情報設定] [メンバー管理] をクリックします。

【2】 [...] をクリックすると [編集] が表示されます。 [編集] をクリックします。

【3】 [APIクライアント一覧] をクリックします。

EC-CUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト- 管理者様

ホーム システム設定 メンバー管理

商品管理

受注管理

会員管理

コンテンツ管理

設定

基本情報設定

システム情報設定

システム情報

メンバー管理

権限管理

セキュリティ管理

EC-CUBE ログ表示

マスターデータ管理

オーナーズストア

メンバー登録・編集

登録

3 APIクライアント一覧

名前 管理者

所属 EC-CUBE SHOP

ログインID

パスワード

パスワード (確認)

権限 システム管理者

稼働/非稼働 非稼働 稼働

戻る

ECICUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト-

管理者様

システム設定 APIクライアント管理

APIクライアント管理

アプリケーション名	
受注取り込み	...
在庫連携2	...
受注取り込み(phi7/order.goqsystem.com)	...
goq	...

4 新規登録

【4】 [新規登録] をクリックします。

ECICUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト-

管理者様

APIクライアント管理 アプリケーション登録・編集

アプリケーション登録・編集

7 登録

5 アプリケーション名 GoQ

6 redirect_uri https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get_access_token_redirect.php

Client ID

Client secret

scope

- OpenID Connect 認証 オフラインアクセス
- プロフィール情報 メールアドレス 住所
- 電話番号 CSV種別(参照)
- 受注ステータス(マイページでの表示)(参照)
- 会員ステータス(仮会員・本会員)(参照) DB種別(参照)
- 端末種別(参照) 表示・非表示(参照) 職業(参照)
- 受注ステータス(管理画面での表示)(参照)
- 受注ステータス(受注ステータスの表示色)(参照)
- ページ表示件数(参照) 都道府県(参照)
- 商品表示件数(参照) 商品ソート順(参照)
- 商品種別(参照) 性別(参照) 商品タグ(参照)
- 計算ルール(四捨五入・切り捨て等)(参照)
- 運賃計算(管理画面・ユーザーの運賃表示)(参照)

【5】 アプリケーション名に指定はないので自由な文言でかまいません。

【6】 下記URLをコピーして入力フォームに貼り付けます。

3系、4系それぞれURLが違うためお間違いのないようご注意ください。

[3系]https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get_access_token_redirect.php

[4系]https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube4/get_access_token_redirect.php

【7】 他の項目はそのまま変更せず、 [登録] をクリックします。

EC-CUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト- 管理者様

APIクライアント管理 アプリケーション登録・編集

登録が完了しました。

アプリケーション登録・編集

登録

アプリケーション名 GoQ

redirect_uri https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get_access_tr

Client ID **1** [Redacted]

Client secret **2** [Redacted]

scope OpenID Connect 認証 オフラインアクセス
 プロフィール情報 メールアドレス 住所

id_token 暗号化アルゴリズム RS256

authorization エンドポイント **3** https://store.goqsystem.com/index.php/goauth2/oauth2/authorize

token エンドポイント https://store.goqsystem.com/index.php/goauth2/oauth2/token

userinfo エンドポイント https://store.goqsystem.com/index.php/goauth2/oauth2/userinfo

tokeninfo エンドポイント https://store.goqsystem.com/index.php/goauth2/oauth2/tokeninfo

APIドキュメント [APIドキュメントを開く](#)
APIドキュメントで OAuth2認証を使用する場合は redirect_uri に https://store.goqsystem.com/index.php/api/o2c を指定してください。

戻る

以上でEC-CUBE側の設定は完了です。

このページに表示された内容([1][2][3])をGoQSystem側に登録する必要がありますので別ウィンドウでGoQSystemにログインして下さい。

【3】登録した内容をGoQSystemに設定

1

GoQSystem初期設定

ホーム 契約者情報 配達業者設定 モール選択 支払い方法 モール詳細設定 モール配送伝票 その他設定 オプション設定



GoQSystem初期設定

初期設定ウィザード



契約者情報

ご契約者様の基本情報の編集が行えます



配達業者設定

商品の配送に利用する業者の選択を行います



モール選択

利用するモールの選択を行います



支払い方法

利用可能な支払方法の設定を行います

2



モール詳細設定

設定した出店モールの基本設定を行います



モール配送伝票

各店舗ごとの配送伝票の設定を行います



その他設定

利用するモールに関するツールなどの設定を行います



オプション設定

拡張サービスの設定を行います

- 【1】 GoQSystemにログインし、各種設定をクリックします。
- 【2】 モール詳細設定をクリックします。

出店中のモール一覧



Bカートの詳細設定

共通設定 ?

他店舗の情報をコピーする

基本情報

取り扱いモール Bカート
【3】モール一覧の [ECCUBE] をクリックします。

外部システム連携設定

4

受注管理API	<input type="radio"/> 利用しない	<input checked="" type="radio"/> 利用する
---------	-----------------------------	---------------------------------------

事前にECCUBE管理画面の
「設定 > システム情報設定 > メンバー管理 > APIクライアント一覧」
から新規登録して下さい。

アプリケーション登録完了後、ECCUBEから発行されるクライアントIDとクライアントシークレットを下記フォームに入力して、アクセスキー「取得する」ボタンを押すとAPI利用に必要なアクセスキーを取得します。詳しくはマニュアルをご参照下さい。

API共通設定	
authorization エンドポイント	5 <input type="text" value="https://store.goqsystem.com/modules/ECCube/authorization"/>
トップページURL	6 <input type="text" value="https://store.goqsystem.com"/>
受注管理API設定 リダイレクトURLにご登録頂くURL: https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get_access_token_redirect.php	
最終取得 注文番号 ※初回取得時に取得したい注文番号を入力して下さい	7 注文番号 <input type="text" value="0"/> 以降の注文を取得する
クライアントID	8 <input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/>
クライアントシークレット	9 <input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/>
アクセスキー	10 <input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/> <input type="button" value="取得する"/> ※表示される文字列をコピーして上の欄に入力して下さい
自動取得 ※APIをご利用の際は必ずチェックを入れて下さい。 ※1回の取得で30件の取得が行われます	11 <input checked="" type="checkbox"/> 自動取得 <input type="text" value="30分"/>

- 【4】外部システム連携設定の受注管理APIを[利用する]にチェックをします。
- 【5】EC-CUBEのAPIクライアント管理で表示された[3]のauthorizationエンドポイントをコピー、貼り付けます。
- 【6】EC-CUBEの店舗URLを入力します。
- 【7】初回取得時に取得したい注文番号を入力します。
- 【8】ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[1]のClient IDをコピー、貼り付けます。
- 【9】ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[2]のClient secretをコピー、貼り付けます。
- 【10】[取得する]をクリックし、表示された内容をコピーし入力欄に貼り付けます。
- 【11】自動取得にチェックを付けます。何分置きに取得するか設定ができます。

<input type="checkbox"/> 署名を編集する	<input type="text"/>
----------------------------------	----------------------

12

設定を保存して次へ進む

- 【12】下部にある [設定を保存して次へ進む] をクリックし、入力した情報を保存します。

以上の方法で、EC-CUBEの受注APIがご利用出来ます。