

## 【RSL連携】楽天スーパーロジスティクス連携までの流れと初期設定について

### 連携までの流れについて

このマニュアルは楽天スーパーロジスティクス（RSL）をご契約され、今からご利用される店舗様向けのマニュアルとなります。

RSLのお申込みがまだの店舗様はRMSにログインのうえ下記ページよりご確認をお願いします。

[\[楽天スーパーロジスティクス\(RSL\)\]お申し込み方法とお問い合わせ先](#)

RSLとGoQSystemの連携稼働まで店舗様、楽天ロジ担当者様、弊社担当スタッフと3社でやり取りを行います。連携開始までの流れは下記となります。

詳細は弊社担当スタッフより改めてご案内させていただきます。

NO.	作業者	内容
1	店舗様・弊社担当スタッフ	GoQSystemで初期設定を行う
2	店舗様・弊社担当スタッフ	GoQSystemで商品情報登録・RSLへ連携（運用テスト開始）
3	店舗様・弊社担当スタッフ	GoQSystemで入荷予定情報の登録・RSLへ連携 楽天様より指示された内容で行います
4	楽天ロジ担当者様	楽天ロジ様が入荷の確認を行う 実際に商品の入荷は行いません
5	店舗様・弊社担当スタッフ	GoQSystemで在庫情報の連携確認
6	店舗様・弊社担当スタッフ	テスト注文をGoQSystemにAPI取込 楽天様より指示された内容で行います
7	3社	GoQSystemより出荷依頼を行い連携ができたか確認 実際に商品の出荷は行われません
8	3社	出荷実績の連携確認を行う（ここまで問題なければ、運用テスト完了）
9	店舗様・弊社担当スタッフ	テストで使用したダミーデータのキャンセル処理や商品マスタの無効化（取り扱い停止など）を行う
10	3社	本稼働の日程を確定させる

### <GoQロジへのログイン方法>



【1】管理画面上部の[物流管理]内の[GoQロジ]をクリックし、GoQアカウントでログインします。  
GoQアカウントについては[こちら](#)をご確認ください。

# 初期設定

## 倉庫設定

<倉庫一覧設定>

RSLとの連携に必要な倉庫情報を登録します。

RSLと自社倉庫を必ず1つずつ登録してください。

初期設定の流れ

<b>倉庫登録</b> RSL契約時にいただいた、認証情報入力を行います	<b>1</b> <b>グループ登録</b> 商品が注文された時、どの倉庫の商品を優先的に引当するか設定を行います	<b>引当処理設定</b> 注文時の引当処理方法について設定を行います	<b>ヘンダー登録</b> RSLに商品を預ける際の入荷元となる情報入力を行います	<b>店舗登録</b> RSLより提供されたサイト区分などの情報入力を行います	<b>システム連携用設定</b> GoQSystemとの連携に必要な設定を行います
---	--	--	--	--	--

【1】[倉庫登録]をクリックします。

倉庫新規登録

① 名称 \*

② 倉庫タイプ \* ● 自社

郵便番号

都道府県

住所

③ 利用

キャンセル **保存** 2

【2】《自社倉庫》の情報を入力し、[保存]をクリックします

名称：（例）東京倉庫

倉庫タイプ：《自社》を選択

利用：利用する

その他の情報はわかる範囲でご入力してください。

倉庫新規登録 / 倉庫一覧 / 倉庫新規登録

① 名称 \*

② 倉庫タイプ \* ● RSL

郵便番号

都道府県 選択してください

住所 市区町村 番地 建物名

③ 利用

RSL設定

④ マーチャントID \*

⑤ 認証key \*

⑥ 販売者法人名 \*

⑦ 販売者コード \*

キャンセル **保存** **3**

【3】《RSL》情報を入力し、[保存]をクリックします。

RSL倉庫名称：（例）RSL

倉庫タイプ：《RSL》を選択します

利用：利用する

マーチャントID

認証key

販売者法人名

販売者コード

その他の情報はわかる範囲でご入力してください。

～ の内容が不明な場合は、お手数ですがRSL担当者様へお問い合わせください

販売者コードは変更不可のため、誤って登録した場合は一度倉庫設定より削除し、新たに倉庫登録をお願いいたします

## 引当処理、倉庫グループ設定

< 引当処理設定 >

商品が複数倉庫にわたって在庫を持っていた場合どのような引当をするか設定します。

入荷業務 ▾ 出荷業務 ▾ 在庫 ▾ 商品設定 ▾

初期設定の流れ

<p>倉庫登録</p>  <p>RSL契約時にいただいた、認証情報入力を行います</p>	<p>倉庫グループ登録</p>  <p>商品が注文された時、どの倉庫の商品を優先的に引当するか設定を行います</p>	<p>引当処理設定</p>  <p>注文時の引当処理方法について設定を行います</p>	<p><b>1</b></p> <p>登録</p>  <p>RSLに商品を預ける際の入荷元となる情報入力を行います</p>	<p>店舗登録</p>  <p>RSLより提供されたサイト区分などの情報入力を行います</p>	<p>システム連携用設定</p>  <p>GoQSystemとの連携に必要な設定を行います</p>
---	---	--	--	---	--

【1】[引当処理設定]をクリックします。

引当処理設定

引当方法 \* 受注単位で全て同じ倉庫に引当

RSL  
自社

倉庫 \* ●

> 追加  
>> 全追加  
< 削除  
<< 全削除

≡ 先頭へ  
^ 上へ  
v 下へ  
≡ 末尾へ

保存

【2】引当方法を下記3つより選択してください。

現在は『受注単位で全て同じ倉庫に割当』のみ有効のためこちらを選択してください

・受注単位で全て同じ倉庫に割当

(1注文のすべての商品が1つの倉庫からのみ引当されます)

RSLと自社など複数倉庫から発送される商品を購入された場合は、引当がされないためご注意ください。

・注文1商品に対して1倉庫に割当

(注文単位ではなく、注文の中の商品単位ですべてそろった倉庫から引当されます)

1商品複数個数をご購入いただき、複数倉庫にまたがって在庫がある場合は

引当がされないためご注意ください。

商品単位のため、別商品をご購入いただき、それぞれが別倉庫にあった場合引当されます。

・注文1商品に対して複数倉庫を割当

(注文内の商品が引き当たった倉庫からそれぞれ引当されます)

商品個数単位で在庫があるところから引当します。

送料がそれぞれかかる可能性があるのでご注意ください。

【3】倉庫を選択し、[追加]をクリックします。

・受注単位で全て同じ倉庫に割当を選択した場合のみ RSLの優先順位を上にご覧ください。

【4】[保存]をクリックします。

<倉庫グループ設定>

倉庫の優先順位を決める設定です。


(商品によって出荷する倉庫の優先順位が違う場合などに利用します。RSLを利用する場合は設定が必須のため必ず1つグループを作成してください。)

「注文1商品に対して1倉庫を割当」「注文1商品に対して複数倉庫を割当」を選択した場合が対象となります。

「受注単位で全て同じ倉庫を引当」を選択している場合は引当処理設定が適用されます。



【1】[倉庫グループ登録]をクリックします。



- 【2】名称を入力してください。  
 (例) GoQロジ (RSL) GoQロジ〇〇商品用 など 名称は登録後も変更可能です。
- 【3】[倉庫登録]で設定した対象の倉庫を選択し、[追加]をクリックします。  
 RSLの優先順位を上にご覧ください
- 【4】説明は必要な際にメモ書きとしてご利用ください。
- 【5】[保存]をクリックします。

## マスター設定

<ベンダー情報登録>

RSLと連携させるために必要なベンダー（仕入先）情報を登録します。

一度RSLに連携した情報は削除できないためGoQSystemからも削除不可となります。  
 ベンダー名の変更のみ可能です。

RSLの仕様上API即時反映ではないため、結果はGoQロジ管理画面の右下に表示されます。結果は必ずご確認ください

。



【1】[初期設定の流れ>ベンダー登録]をクリックします。

【2】ベンダー情報を入力し、[保存]をクリックします。  
ベンダー名：RSL連携で利用するベンダー名(仕入先名)  
倉庫：[RSL]を選択します

<店舗一覧設定>

倉庫から発送する商品を出品している店舗の情報を登録します。



【1】[初期設定の流れ > 店舗登録]をクリックします。

### 店舗新規登録

🏠 / 店舗一覧 / 店舗新規登録

① 店舗名 \*

② 店舗種別 \* 楽天

③ システム連携用コード

④ RSL利用

#### RSL設定

⑤ サイト区分 \* JPO

⑥ ショップURL \* ●

キャンセル **保存** **2**

【2】店舗情報を入力し、[保存]をクリックします。

店舗名：対象の店舗名

店舗種別：[対象の店舗]を選択します。(こちらにないモールの場合、[その他]を選択ください)

システム連携用コード：任意のコード 各モールで被らないようにご注意ください


RSL利用：利用する

サイト区分：RSLシステムで登録したサイト区分の下2桁の数字

ご不明な場合はお手数ですがRSL担当者様へお問い合わせください

ショップURL：モールIDを入力します

複数モールある場合、全モールを設定が必要です。



- 【3】 受注管理画面の[各種設定]をクリックします。
- 【4】 [モール詳細設定]をクリックします。
- 【5】 対象の店舗を選択します。
- 【6】 [【2】](#) で設定した[システム連携用コード]を入力します。  
ロジオプションを追加している場合のみ表示されます。  
表示されていない場合はお手数ですがGoQSystem担当者までご連絡ください。
- 【7】 [この設定を保存して次へ進む]をクリックします。

## 配送便設定

< 配送便設定 >

配送業者の追加と時間帯指定の紐づけを行います

こちらは受注管理で設定をお願いします。

ロジオプションを追加した場合に表示されますので、表示されていない場合はGoQSystem担当者までご連絡ください。

自動処理ログ 受注一覧 データ取込 データ書出 ダウンロードファイル一覧 受注登録 旧受注登録 同梱候補一覧 自動処理 備考欄管理 各種設定

ホーム 契約者情報 **2** 配送業者設定 支払い方法 モール詳細設定 モール配送伝票 オプション設定 **1** 各種設定

### 配送業者設定

商品の配送に利用する業者の選択を行います。

動画マニュアルはこちら  
PDFマニュアルはこちら

ご利用される配送業者にチェックを付けてください。  
こちらの画面で配送業者を追加した場合、[モール配送伝票](#)も設定を行ってください。

#### 配送業者設定

表示順を整理

利用	配送業者	API利用申請	表示順
<input checked="" type="checkbox"/>	日本郵便	API利用申請	1
<input checked="" type="checkbox"/>	ヤマト運輸 お客様コード <input type="text"/> 分類コード <input type="text"/>	?	2
<input type="checkbox"/>	JPロジスティクス株式会社		69
<input type="checkbox"/>	近鉄ロジスティクス・システムズ		70
<input checked="" type="checkbox"/>	RSL		71

**3**

**4** 設定を保存して次へ進む

- 【1】受注管画面の[各種設定]をクリックします。
- 【2】[配送業者設定]をクリックします。
- 【3】[RSL]にチェックを入れます。
- 【4】[設定を保存して次へ進む]をクリックします。

商品管理 物流管理 売上管理 顧客管理 各種ツール 連携サービス 管理

自動処理ログ 受注一覧 データ取込 データ書出 ダウンロードファイル一覧 受注登録 旧受注登録 同梱候補一覧 自動処理 備考欄管理 各種設定

1 保存 キャンセル 全て 当日出荷

### GoQSystem初期設定

ホーム 契約者情報 配送業者設定 モール選択 支払い方法 モール詳細設定 モール配送伝票 **5** オプション設定

### オプション設定

さらに便利にGoQSystemを使うための詳細な設定を行います。

#### 共通設定

**メールテンプレート設定**  
メールテンプレートの編集・追加を行います。

**受注ステータスの設定**  
ステータスの編集・追加・並び替え、検索表示タイプの変更を行います。

**同梱設定**  
同梱の設定を行います。

**リピーター設定**  
リピーターの設定を行います。

**分割設定**  
注文分割時の送料や代引手数料の設定を行います。

**支払い方法取り込みの変換設定**  
各店舗ごとの支払い方法と、本システムの実行方法の関連付けを行います。

**6** **配送業者設定**  
配送業者の設定を行います。

**配送業者取り込みの変換設定**  
各店舗ごとの配送業者と、本システムの配送業者の関連付けを行います。

【5】 [オプション設定]をクリックします。

【6】 [配送業者設定]をクリックします。

### 配送業者設定

#### 配送業者一覧

表示順	GoQSystem内名称	設定				
1	日本郵便	時間帯指定	配送料設定	出荷日設定	離島設定	削除
2	ヤマト運輸	時間帯指定	配送料設定	出荷日設定	離島設定	削除
3	佐川急便	時間帯指定	配送料設定	出荷日設定	離島設定	削除
	RSL	時間帯指定	出荷日設定	離島設定		

更新する

【7】 GoQSystem内名称：RSLの[時間帯指定]をクリックします。

### 時間帯一覧

#### 時間帯一覧(RSL)

GoQSystem内名称	RSL内名称	削除
--------------	--------	----

#### 新規登録(RSL)

GoQSystem内名称	RSL内名称
<input type="text"/>	12時~14時

更新する 戻る

【8】 GoQSystem内名称に時間帯表記を入力し、RSL内名称と一致するように設定します。

【9】 [更新する]をクリックします。



【1】GoQロジ画面の[システム連携用一覧設定]をクリックします。

### システム連携用設定新規登録

システム連携用設定一覧

① 連携システム \* GoQSystem

② 名称 \*

ユーザーID

出荷実績戻し用Webhook URL

キャンセル

【2】システム連携用情報を入力し、[保存]をクリックします。

連携システム：GoQSystem

名称：管理用の名称を入力します。

**保存することで必要なAPIキーが発行されます。**

【3】[システム連携用設定]をクリックします。

### システム連携用設定一覧

システム連携用設定一覧


新規登録

1~1件 / 1件 << 1 >> 30件

名称	連携システム	
GoQ	GoQSystem	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>

1~1件 / 1件 << 1 >> 30件

【4】登録した名称をクリックします。



【5】 [GoQロジAPIキー]の右端のコピーボタンを押し、コピーします。



【6】 受注管理画面[各種設定]をクリックします。

【7】 [オプション設定]をクリックします。

【8】 [GoQロジ設定]をクリックします。

ホーム 契約者情報 配送業者設定 モール選択 支払い方法 モール詳細設定 モール配送伝票 オプション設定

 **GoQロジ**  
GoQロジの利用設定を行います。

**GoQロジ**

**9** 利用設定  利用する  利用しない

**10** APIキー

戻る **11** 保存

【9】利用設定：利用するにチェックをします。

【10】 [【5】](#) でコピーした[GoQロジAPIキー]をAPIキーの枠に貼りつけます

【11】 [保存]をクリックします。