

【STOCKCREW連携】STOCKCREW連携の初期設定について

このマニュアルはSTOCKCREWをご契約され、今からご利用される店舗様向けのマニュアルとなります。

【注意】

STOCKCREW側で

システム設定一覧の

1～9までの設定がすでに完了している

お客様はこちらの初期設定を行う前に、その旨をGoQの担当者へお伝えください。

事前にSTOCKCREWへAPIキーの発行をお願いしていただくとスムーズに設定できます

<GoQロジへのログイン方法>



【1】管理画面上部の[物流管理]内の[GoQロジ]をクリックし、GoQアカウントでログインします。
GoQアカウントについては[こちら](#)をご確認ください。

初期設定

倉庫設定

<倉庫一覧設定>

STOCKCREWとの連携に必要な倉庫情報を登録します。

STOCKCREWと自社倉庫を必ず1つずつ登録してください。



【1】[倉庫登録]をクリックします。

倉庫新規登録 / 倉庫一覧 / 倉庫新規登録

① 名称 *

② 倉庫タイプ * ●

郵便番号

都道府県

住所

市区町村

番地

建物名

③ 利用

2

【2】《自社倉庫》の情報を入力し、[保存]をクリックします

名称：（例）東京倉庫

倉庫タイプ：《自社》を選択

利用：利用する

その他の情報はわかる範囲でご入力してください。

倉庫新規登録 / 倉庫一覧 / 倉庫新規登録

① 名称 *

② 倉庫タイプ * ●

郵便番号

都道府県

住所

市区町村

番地

建物名

③ 利用

STOCKCREW設定

④ APIキー *

⑤ 会社コード *

3

【3】《STOCKCREW》情報を入力し、[保存]をクリックします。

STOCKCREW倉庫名称：（例）STOCKCREW

倉庫タイプ：《STOCKCREW》を選択します

利用：利用する

APIキー：STOCKCREWのAPIキー

会社コード：STOCKCREWの会社コード
その他の情報はわかる範囲でご入力してください。
APIキーは店舗様よりSTOCKCREWにお問合せください
はSTOCKCREW管理画面にログインすると表示されます


引当処理、倉庫グループ設定

<引当処理設定>

商品が複数倉庫にわたって在庫を持っていた場合どのような引当をするか設定します。



【1】[引当処理設定]をクリックします。



【2】引当方法を下記3つより選択してください。

現在は『受注単位で全て同じ倉庫に割当』のみ有効のためこちらを選択してください

- ・受注単位で全て同じ倉庫に割当
(1注文のすべての商品が1つの倉庫からのみ引当されます)
STOCKCREWと自社など複数倉庫から発送される商品を購入された場合は、引当がされないためご注意ください。
- ・注文1商品に対して1倉庫に割当
(注文単位ではなく、注文の中の商品単位ですべてそろった倉庫から引当されます)
1商品複数個数をご購入いただき、複数倉庫にまたがって在庫がある場合は引当がされないためご注意ください。
商品単位のため、別商品をご購入いただき、それぞれが別倉庫にあった場合引当されます。
- ・注文1商品に対して複数倉庫を割当
(注文内の商品が引き当たった倉庫からそれぞれ引当されます)
商品個数単位で在庫があるところから引当します。
送料がそれぞれかかる可能性があるためご注意ください。

【3】倉庫を選択し、[追加]をクリックします。

- ・受注単位で全て同じ倉庫に割当を選択した場合のみ STOCKCREWの優先順位を上にご覧ください。

【4】 [保存]をクリックします。

<倉庫グループ設定>


倉庫の優先順位を決める設定です。

(商品によって出荷する倉庫の優先順位が違う場合などに利用します。STOCKCREWを利用する場合は設定が必須のため必ず1つグループを作成してください。)

- 「注文1商品に対して1倉庫を割当」「注文1商品に対して複数倉庫を割当」を選択した場合が対象となります。
- 「受注単位で全て同じ倉庫を引当」を選択している場合は引当処理設定が適用されます。



【1】 [倉庫グループ登録]をクリックします。



【2】 名称を入力してください。

(例) GoQロジ (STOCKCREW) GoQロジ〇〇商品用 など 名称は登録後も変更可能です。

【3】 [倉庫登録]で設定した対象の倉庫を選択し、[追加]をクリックします。

STOCKCREWの優先順位を上にご覧ください

【4】 説明は必要の際にメモ書きとしてご利用ください

【5】 [保存]をクリックします。

マスター設定

倉庫から発送する商品を出品している店舗の情報を登録します。



【1】[初期設定の流れ > 店舗登録]をクリックします。

店舗新規登録

① 店舗名 *

② 店舗種別 * 選択してください

③ システム連携用コード

RSL利用

④ STOCKCREW利用

STOCKCREW設定

⑤ 店舗コード *

キャンセル 保存 2

【2】店舗情報を入力し、[保存]をクリックします。


店舗名：対象の店舗名

店舗種別：[対象の店舗]を選択します。(こちらにないモールの場合、[その他]を選択ください)

システム連携用コード：任意のコード 各モールで被らないようにご注意ください

STOCKCREW利用：利用する

店舗コード：STOCKCREWにログインし、設定 > 店舗設定で登録した店舗コード



- 【3】受注管理画面の[各種設定]をクリックします。
- 【4】[モール詳細設定]をクリックします。
- 【5】対象の店舗を選択します。
- 【6】[【2】](#)で設定した[システム連携用コード]を入力します。
ロジオプションを追加している場合のみ表示されます。
表示されていない場合はお手数ですがGoQSystem担当者までご連絡ください。
- 【7】[この設定を保存して次へ進む]をクリックします。

配送便設定

< 配送便設定 >

配送業者の追加と時間帯指定の紐づけを行います

こちらは受注管理で設定をお願いします。

ロジオプションを追加した場合に表示されますので、表示されていない場合はGoQSystem担当者までご連絡ください。



- 【1】 受注管画面の[各種設定]をクリックします。
- 【2】 [配送業者設定]をクリックします。
- 【3】 [STOCKCREW]にチェックを入れます。
- 【4】 [設定を保存して次へ進む]をクリックします。



【5】 [オプション設定]をクリックします。

【6】 [配送業者設定]をクリックします。

配送業者設定

配送業者一覧

表示順	GoQSystem内名称	設定				
1	日本郵便	時間帯指定	配送料設定	出荷日設定	離島設定	削除
2	ヤマト運輸	時間帯指定	配送料設定	出荷日設定	離島設定	削除
3	佐川急便	時間帯指定	配送料設定	出荷日設定	離島設定	削除
	STOCKCREW	時間帯指定	出荷日設定	離島設定		

更新する

【7】 GoQSystem内名称：STOCKCREWの[時間帯指定]をクリックします。

時間帯一覧

時間帯一覧(STOCKCREW)

GoQSystem内名称	STOCKCREW内名称	削除
--------------	--------------	----

新規登録(STOCKCREW)

GoQSystem内名称	RSL内名称
<input type="text"/>	12時~14時

更新する 戻る

【8】 GoQSystem内名称に時間帯表記を入力し、STOCKCREW内名称と一致するように設定します。

【9】 [更新する]をクリックします。



【1】GoQロジ画面の[システム連携用一覧設定]をクリックします。

システム連携用設定新規登録

システム連携用設定一覧 **3** 連携用設定新規登録

① 連携システム

② 名称

ユーザーID

出荷実績戻し用Webhook URL

キャンセル **2**

【2】システム連携用情報を入力し、[保存]をクリックします。

連携システム：GoQSystem

名称：管理用の名称を入力します。

保存することで必要なAPIキーが発行されます。

【3】[システム連携用設定]をクリックします。

システム連携用設定一覧

システム連携用設定一覧


1~1件 / 1件 << 1 >> 30件 ◯

名称	連携システム	
GoQ	GoQSystem	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>

1~1件 / 1件 << 1 >> 30件 ◯

4

【4】登録した名称をクリックします。



【5】 [GoQロジAPIキー]の右端のコピーボタンを押し、コピーします。



【6】 受注管理画面[各種設定]をクリックします。

【7】 [オプション設定]をクリックします。

【8】 [GoQロジ設定]をクリックします。

ホーム 契約者情報 配送業者設定 モール選択 支払い方法 モール詳細設定 モール配送伝票 オプション設定

GoQロジ
GoQロジの利用設定を行います。

GoQロジ

9 利用設定 利用する 利用しない

10 APIキー

戻る 保存 11

【9】利用設定：利用するにチェックをします。

【10】[【5】](#)でコピーした[GoQロジAPIキー]をAPIキーの枠に貼りつけます

【11】[保存]をクリックします。