

## 【STOCKCREW連携】STOCKCREW連携の初期設定について

このマニュアルはSTOCKCREWをご契約され、今からご利用される店舗様向けのマニュアルとなります。

### 【注意】

STOCKCREW側で

システム設定一覧の

1～9までの設定がすでに完了している

お客様はこちらの初期設定を行う前に、その旨をGoQの担当者へお伝えください。

事前にSTOCKCREWへAPIキーの発行をお願いしていただくとスムーズに設定を行うことができます

### <GoQロジへのログイン方法>



【1】管理画面上部、[ロジオプション]内の[GoQロジ]をクリックし、GoQアカウントにログインします。  
GoQアカウントについては[こちら](#)をご確認ください。

## 初期設定

### 倉庫設定

<倉庫一覧設定>

STOCKCREWとの連携に必要な倉庫情報を登録します。

**STOCKCREWと自社倉庫を必ず1つずつ登録してください。**

GoQロジ

お知らせ

2026/04/17 お知らせ 2026年04月30日（木） 21:00～23:00オープンロジメンテナンスのお知らせ

2026/03/31 お知らせ 重要 楽天ソーシャルギフトご利用時の注意 -- 必ずご確認ください（※ 納品書同梱オプションはご利用できません）

2026/03/13 リリース 重要 GoQロジ x 在庫連携が繋がりました！

初期設定の流れ

**1** 倉庫登録  
利用する倉庫の情報を登録します。

倉庫グループ登録  
商品の注文時に、どの倉庫の在庫を優先的に割り当てるか登録します。

引当処理設定  
注文時の引当処理方法について設定します。

ベンダー登録  
RSL専用の設定です。商品を預ける際の入荷元となる情報を登録します。

店舗登録  
利用するモールの情報を登録します。

システム連携用設定  
GoQSystemとの連携に必要な設定をします。

管理者設定  
操作マニュアル

【1】[倉庫登録]をクリックします。

GoQロジ

倉庫一覧 倉庫グループ

倉庫新規登録

1 名称 必須

2 倉庫タイプ 必須 ① 自社

郵便番号

都道府県

住所

3 利用

キャンセル 保存 2

【2】《自社倉庫》の情報を入力し、[保存]をクリックします

名称：（例）東京倉庫

倉庫タイプ：《自社》を選択

利用：利用する

その他の情報はわかる範囲でご入力してください。

GoQロジ

倉庫一覧 倉庫グループ

倉庫新規登録

① 名称 必須

② 倉庫タイプ 必須

郵便番号

都道府県

住所

市区町村

番地

建物名

③ 利用

STOCKCREW設定

④ APIキー 必須

⑤ 会社コード 必須

キャンセル  3

☆ 管理者設定

📄 操作マニュアル

【3】《STOCKCREW》情報を入力し、[保存]をクリックします。

名称：（例）STOCKCREW

倉庫タイプ：《STOCKCREW》を選択

利用：利用する

APIキー：STOCKCREWのAPIキー

会社コード：STOCKCREWの会社コード

その他の情報はわかる範囲でご入力してください。

APIキーは店舗様よりSTOCKCREWにお問合せください

はSTOCKCREW管理画面にログインすると表示されます


## 引当処理、倉庫グループ設定

< 引当処理設定 >

商品が複数倉庫にわたって在庫を持っていた場合どのような引当をするか設定します。



【1】[引当処理設定]をクリックします。



【2】引当方法を下記3つより選択してください。

現在は『受注単位で全て同じ倉庫に割当』のみ有効のためこちらを選択してください

・受注単位で全て同じ倉庫に割当

(1注文のすべての商品が1つの倉庫からのみ引当されます)

STOCKCREWと自社など複数倉庫から発送される商品を購入された場合は、引当がされないためご注意ください。

・注文1商品に対して1倉庫に割当

(注文単位ではなく、注文の中の商品単位ですべてそろった倉庫から引当されます)

1商品複数個数をご購入いただき、複数倉庫にまたがって在庫がある場合は引当がされないためご注意ください。

商品単位のため、別商品をご購入いただき、それぞれが別倉庫にあった場合引当されます。

- ・注文1商品に対して複数倉庫を割当  
(注文内の商品が引き当たった倉庫からそれぞれ引当されます)  
商品個数単位で在庫があるところから引当します。  
送料がそれぞれかかる可能性があるのでご注意ください。

【3】倉庫を選択し、[追加]をクリックします。

- ・受注単位で全て同じ倉庫に割当を選択した場合のみ STOCKCREWの優先順位を上にご覧ください。

【4】[保存]をクリックします。

<倉庫グループ設定>

倉庫の優先順位を決める設定です。

(商品によって出荷する倉庫の優先順位が違う場合などに利用します。STOCKCREWを利用する場合は設定が必須のため必ず1つグループを作成してください。)

「注文1商品に対して1倉庫を割当」「注文1商品に対して複数倉庫を割当」を選択した場合が対象となります。  
「受注単位で全て同じ倉庫を引当」を選択している場合は引当処理設定が適用されます。



The screenshot shows the GoQロジ web application interface. The top navigation bar is red with the GoQロジ logo on the left and user information on the right. A left sidebar contains navigation icons for Home, Inbound, Outbound, Inventory, Product Settings, Warehouse Settings, Master Settings, Various Settings, Admin Settings, and Manual. The main content area is titled 'お知らせ' (Notice) and contains three notices. Below the notices is the '初期設定の流れ' (Initial Setup Flow) section, which consists of six steps in a grid. The '倉庫グループ登録' (Warehouse Group Registration) step is highlighted with a red border and a red '1' in a circle. The steps are: 1. 倉庫登録 (Warehouse Registration), 2. 倉庫グループ登録 (Warehouse Group Registration), 3. 引当処理設定 (Allocation Processing Settings), 4. ベンダー登録 (Vendor Registration), 5. 店舗登録 (Store Registration), and 6. システム連携用設定 (System Integration Settings).

【1】[倉庫グループ登録]をクリックします。



- 【2】 名称を入力してください。  
 (例) GoQロジ (STOCKCREW) GoQロジ〇〇商品用 など 名称は登録後も変更可能です。
- 【3】 [\[倉庫登録\]](#) で設定した対象の倉庫を選択し、[追加]をクリックします。  
 STOCKCREWの優先順位を上にしてください
- 【4】 説明は必要な際にメモ書きとしてご利用ください
- 【5】 [保存]をクリックします。

## マスター設定

<店舗一覧設定>

倉庫から発送する商品を出品している店舗の情報を登録します。



【1】[店舗登録]をクリックします。

【2】店舗情報を入力し、[保存]をクリックします。

店舗名：対象の店舗名

店舗種別：[対象の店舗]を選択します。(こちらにないモールの場合、[自店舗]を選択ください)

システム連携用コード：任意のコード 各モールで被らないようにご注意ください

STOCKCREW利用：利用する

店舗コード：STOCKCREWにログインし、設定 > 店舗設定で登録した店舗コード

【3】受注管理画面の[各種設定]をクリックします。

【4】[モール詳細設定]をクリックします。

【5】対象の店舗を選択します。

**GoQロジ設定**

**6** GoQロジ設定 ②

システム連携用コード

**楽天FTP接続設定**

楽天FTP設定 ②

ショップURL  /

FTP ID

---

納品書

楽天市場

署名を編集する

納品書コメント

**7** **設定を保存して次へ進む**

- 【6】【2】で設定した[システム連携用コード]を入力します。  
ロジオプションを追加している場合のみ表示されます。  
表示されていない場合はお手数ですがGoQSystem担当者までご連絡ください。  
【7】[設定を保存して次へ進む]をクリックします。

## 配送便設定

< 配送便設定 >

配送業者の追加と時間帯指定の紐づけを行います

こちらは受注管理で設定をお願いします。

ロジオプションを追加した場合に表示されますので、表示されていない場合はGoQSystem担当者までご連絡ください。

GoQSystem 各種設定

GoQSystem初期設定

ホーム 契約 **2** 配送業者設定 モール選択 支払い方法 モール詳細設定 モール配送伝票 オプション設定

**1** 各種設定

### 配送業者設定

商品の配送に利用する業者の選択を行います。

動画マニュアルはこちら  
PDFマニュアルはこちら

ご利用される配送業者にチェックを付けてください。  
こちらの画面で配送業者を追加した場合、[モール配送伝票](#)も設定を行ってください。

#### 配送業者設定

利用	配送業者	表示順
<input checked="" type="checkbox"/>	STOCKCREW	1
<input checked="" type="checkbox"/>	日本郵便	1

API利用申請

配送業者を追加する  
※配送業者追加数 2件

**4** 設定を保存して次へ進む

Copyright (c) 2009-2026 GoQSystem. All Rights Reserved.

- 【1】 受注管画面の[各種設定]をクリックします。
- 【2】 [配送業者設定]をクリックします。
- 【3】 [STOCKCREW]の利用にチェックを入れます。
- 【4】 [設定を保存して次へ進む]をクリックします。

GoQSystem 各種設定

GoQSystem初期設定

ホーム 契約者情報 **5** 配送業者設定 モール選択 支払い方法 モール詳細設定 モール配送伝票

### オプション設定

さらに便利にGoQSystemを使うための詳細な設定を行います。

#### 共通設定

- メールテンプレート設定**  
メールテンプレートの編集・追加を行います。
- 受注ステータスの設定**  
ステータスの編集・追加・並び替え、検索条件タイプの変更を行います。
- 同梱設定**  
同梱の設定を行います。
- リピーター設定**  
リピーターの設定を行います。
- 分割設定**  
注文分割時の送料や代引手数料の設定を行います。
- 支払い方法取り込みの変換設定**  
システムの変換・伝票の連携付けを行います。

**6** 配送業者設定

- 配送業者設定**  
配送業者の設定を行います。
- 配送業者取り込みの変換設定**  
各店舗ごとの配送業者と、本システムの配送業者の関連付けを行います。
- エリア別配送条件設定**  
地域・住所別など、配送条件の設定を行います。

- 【5】 [オプション設定]をクリックします。

【6】[配送業者設定]をクリックします。

表示順	GoQSystem内名称	設定				
1	日本郵便	時間帯指定	配送料設定	出荷日設定	離島設定	削除
2	ヤマト運輸	時間帯指定	配送料設定	出荷日設定	離島設定	削除
3	佐川急便	時間帯指定	配送料設定	出荷日設定	離島設定	削除
4	福山通運	時間帯指定	配送料設定	出荷日設定	離島設定	削除
5	西濃運輸	時間帯指定	配送料設定	出荷日設定	離島設定	削除
	STOCKCREW	7 時間帯指定	出荷日設定	離島設定	ヤマト運輸	

【7】GoQSystem内名称：STOCKCREWの[時間帯指定]をクリックします。

GoQSystem内名称	STOCKCREW内名称	
9	午前中	削除

戻る 保存 10


【8】[時間帯を追加]をクリックし、入力枠を作成します。

【9】GoQSystem内名称に時間帯表記を入力し、STOCKCREW内名称と一致するように設定します。

【10】[保存]をクリックします。



【1】GoQロジ画面の[システム連携用設定]をクリックします。




【2】システム連携用情報を入力し、[保存]をクリックします。

連携システム：GoQSystemを選択


名称：管理用の名称を入力

**保存することで必要なAPIキーが発行されます。**

【3】[システム連携用設定一覧]をクリックします。



【4】登録した名称をクリックします。



【5】[GoQロジAPIキー]の右端の[コピーする]をクリックし、キーをコピーしておきます。

- 【6】 受注管理画面[各種設定]をクリックします。
- 【7】 [オプション設定]をクリックします。
- 【8】 [GoQログ設定]をクリックします。

- 【9】 利用設定：利用するにチェックを入れます。
- 【10】 [【5】](#) でコピーした[GoQログAPIキー]をAPIキーの枠に貼りつけます
- 【11】 [保存]をクリックします。