

【Bカート】受注APIご利用方法

【Bカート】受注APIご利用方法 -初期設定-



【1】 Bカートにログインし、[各種設定]をクリックします。

【2】 [外部連携]をクリックし、BカートAPI アカウント管理にて確認・発行がいただけますのでご確認ください。




【3】 発行後、BカートのID、パスワードでログインして下さい。



【4】 [アプリケーション管理]をクリックします。


【5】 [Create New Token]をクリックします。



【6】Nameに指定はないので自由な文言でかまいません。

【7】全てチェックを付けて下さい。

【8】[Create]をクリックします。



【9】パーソナルアクセストークンのコードが発行されますので、コピーしたものをメモ帳など貼りコードを手元に控えてください。

[Close]をクリックするとこのコードは再表示出来ませんのでご注意ください。

コードを控える前に、消えてしまった場合は再度【5】を行ってください。

受注管理

[1] 受注一覧 [2] データ取込 [3] データ書出 [4] 受注登録 [5] 回抽候補一覧 [6] ライセンスキー一覧 [7] 自動処理 [8] 備考管理 [9] 各種設定

新規受付 (136件) | 発送前入金待ち (2件) | 発送待ち (2件) | 発送後入金待ち (3件) | 処理済 | 保留 (0件) | キャンセル | 全て | 商品検索

10

GoQSystem初期設定

ホーム

契約者情報

配達業者設定

モール選択

支払い方法

モール詳細設定

モール配送伝票

その他設定

オプション設定



GoQSystem初期設定

初期設定ウィザード



契約者情報

ご契約者様の基本情報の編集が行えます



配達業者設定

商品の配送に利用する業者の選択を行います



モール選択

利用するモールの選択を行います



支払い方法

利用可能な支払方法の設定を行います

11



モール詳細設定

設定した出店モールの基本設定を行います



モール配送伝票

各店舗ごとの配送伝票の設定を行います



その他設定

利用するモールに関するツールなどの設定を行います



オプション設定

拡張サービスの設定を行います

【10】 ごくーシステムにログインし、各種設定をクリックします。

【11】 モール詳細設定をクリックします。

出店中のモール一覧



Bカートの詳細設定

共通設定 ?

他店舗の情報をコピーする

基本情報

取り扱いモール

Bカート

【12】 モール一覧の[Bカート]をクリックします。

外部システム連携設定

受注API

利用しない

利用する

事前にBcart APIの

「アプリケーション管理 > Personal Access Tokens」から「Create New Token」

をクリック後、チェックボックスを全て選択して新規登録して下さい。

登録完了後、Bcartから発行されるパーソナルアクセストークンを下記フォームに入力して下さい。

APIアクセス設定

パーソナルアクセストークン

受注を取得する日数

14

7

日分

自動取得

15

自動取得

30分

▼

【13】 外部システム連携設定の受注APIを[利用する]にチェックを付けます。

【14】 手順【9】で発行されたコードを貼り付けます。

【15】 取得したい受注の日数を入力します。(初期値7日分)

【16】 受注を自動で取得したい場合は、 にチェックを付け、取得時間を設定して下さい。(初期値 自動取得なし)

The image shows a screenshot of a web form. At the top, there is a wavy line representing a signature. Below it, on the left, is a grey rectangular box with a small downward arrow on its right side. Underneath this box is a checkbox followed by the text "署名を編集する". To the right of this box is a large, empty rectangular input field. At the bottom center of the form, there is a red button with the number "17" in a white box to its left and the text "設定を保存して次へ進む" inside the button.

【17】 下部にある[設定を保存して次へ進む]をクリックし、入力した情報を保存します。

以上の方法で、Bカードの受注APIがご利用出来ます。