

【futureshop】初期設定 受注APIご利用方法

【futureshop】初期設定 受注APIご利用方法

futureshopの受注取得APIの設定には、事前にfutureshopにてお申込みが必要となります。

The screenshot shows the GoQSystem management interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items. A red box labeled '1' highlights the '各種設定' (All Settings) link in the top right corner. Below the navigation bar, there is a section titled 'GoQSystem初期設定' (GoQSystem Initial Settings). A red box labeled '2' highlights the 'モール詳細設定' (Mall Detailed Settings) link in the navigation menu. Below this, there is a main content area for 'モール詳細設定' (Mall Detailed Settings) with a red box labeled '3' highlighting the 'futureshop' link in the '出店中のモール一覧' (List of malls currently open) section.

【1】受注管理にログインし[各種設定]をクリックします。

【2】[モール詳細設定]をクリックします。

【3】[futureshop]をクリックします。

The screenshot shows the 'APIご利用登録申し込みフォーム' (API Application Form). A red box labeled '4' highlights the link 'APIご利用登録申し込みフォーム' in the top left corner. Below the link, there is a table with the following fields:

APIアクセス設定 設定はこちらからご確認ください	
店舗キー	<input type="text"/>
クライアントID	<input type="text"/>
クライアントシークレット	<input type="text"/>

【4】[APIご利用登録申し込みフォーム]をクリックします。

https://fs-form.future-shop.jp/apply/api_application_coop.html

APIご利用登録申し込みフォーム

ご確認ください

- お申込み後、futureshopの「メールアドレス（メイン）」宛に、1営業日以内に、ご設定に必要な情報をメールにてご案内いたします。
- アカウントご案内時には、セキュリティの都合上
ダウンロード期限を設定しています。
メール受信後、速やかにダウンロードをお願いします。

もし数日経っても届かない場合は、futureshopサポートまでお問い合わせください。
futureshopサポートダイヤル：06-6485-6485

5

会社名 任意

会社名

お申込担当者名 必須

山田 太郎

ご利用ドメイン 必須

店舗KEY 必須

店舗KEYは、futureshop管理画面上部に記載されています。

今回のご依頼内容 必須

APIの利用を希望する（無料）

APIを利用するサービス 必須

選択してください

個人情報保護方針に同意する 必須

同意する

6

入力内容を確認

【5】APIご利用登録申し込みフォームを入力/設定をします。

- ・会社名：貴社名 任意
- ・お申込担当者名：店舗ご担当者名を入力してください
- ・ご利用ドメイン：店舗ドメインを入力してください
- ・店舗KEY：店舗KEYは、futureshop管理画面上部に記載されています
- ・今回のご依頼内容：チェックを入れてください
- ・APIを利用するサービス：「GoQSystem」を選択してください
- ・個人情報保護方針に同意する：チェックを入れてください

【6】[入力内容を確認]をクリックします。

※APIのご利用には、APIご利用登録申し込みフォームより、APIご利用登録を行って頂きますようお願いいたします。

APIアクセス設定 設定はこちらからご確認ください	
店舗キー	<input type="text"/>
クライアントID	<input type="text"/>
クライアントシークレット	<input type="text"/>
受注を取得する日数	<input type="text" value="7"/> 日分
自動取得	<input type="checkbox"/> 自動取得 <input type="text" value="30分"/>

8

【7】ご申請後、futureshopよりAPIキー、APIパスワードが届きます。
受注管理にログインし、【各種設定>モール詳細設定>futureshop>APIアクセス設定】の
店舗キー、クライアントID、クライアントシークレットをそれぞれ入力します。

【8】[設定を保存して次へ進む]をクリックして完了です。

その他注意事項

- ・ **商品を追加したい場合**...futureshop上で商品を追加しGoQSystemへデータ取込を行ってください。
オプション情報の取得はできません
- ・ **商品を削除したい場合**...GoQSystem上・futureshop上ともに商品削除を行ってください。
- ・ **数量を変更したい場合**...GoQSystem上・futureshop上ともに変更を行ってください。