GoQロジ その他 初期設定 RSL

【GoQロジ × 在庫連携】在庫同期機能の初期設定

■連携までの流れについて

＜在庫連携 店舗追加＞

本機能をご利用いただくにあたり、在庫連携側でGoQロジの店舗を追加いただく必要がございます。



【1】在庫連携画面上部の[管理者メニュー]内の[利用店舗登録]より、「GoQロジ」にチェックを入れて保存します。

＜GoQロジへのログイン方法＞



【1】管理画面上部の[物流管理]内の[GoQロジ]をクリックし、GoQアカウントでログインします。
※GoQアカウントについては[こちら]をご確認ください。

■初期設定

●マスター設定

＜システム連携用設定＞



【1】[マスター設定] > [システム連携用設定一覧]をクリックします。



下記情報を入力し、[保存]をクリックします
【2】連携システム：「在庫連携」を選択
【3】名称：管理用の名称を入力（例：GoQSystem在庫連携）
【4】ユーザーID：GoQSystemの会員IDを入力（受注管理にログインする際のSTEP2の会員ID）
【5】ショップ：在庫連携で「基本モール」に設定している店舗を選択（商品の紐づけで使用）

●在庫連携同期

＜商品設定＞
在庫連携と同期した商品に対して、連携設定を行います。

■1商品ごとに手動で設定する場合



【1】[商品設定] > 在庫連携と同期したい商品をクリックします。



【2】[在庫連携] >「連携する」を選択して保存をクリックします。

■CSVを使用して一括で設定する場合



【1】[商品設定] > 商品CSV登録 > 「在庫連携一括登録CSVをダウンロード」をクリックしてCSVをダウンロードします。
①ダウンロードしたCSVを開きます
②在庫連携と同期する商品の「在庫連携利用フラグ」を「1」に書き換えて保存します（初期値は0が入力されています）
【2】[登録項目] > 在庫連携一括登録 を選択します
【3】[CSVファイル]をクリックして、【1】で保存したCSVを選択して保存をクリックします。

■在庫連携と紐づけられる商品コード



※在庫連携と連携を行う際の商品コードは、「店舗別商品コード設定」内のシステム連携用設定で選択したショップの商品コードを使用します。

＜在庫連携同期＞

GoQロジに登録した商品と、在庫連携に登録した商品を連携します。



【1】[商品設定] > 在庫連携同期 > 「在庫連携商品同期」をクリックします。



同期が成功した場合、在庫連携のGoQロジの商品情報に商品が登録されます。
※基本モールとコードが違うことで紐づけがされない場合は、在庫連携上で紐づけを行ってください。

●GoQロジ × 在庫連携の注意事項

- 在庫連携に入荷数が反映されるタイミングは、ロジに商品が入荷されてGoQロジの「販売可能数」が追加されたタイミングとなります。
  ※入荷前に在庫連携の総在庫に追加していると、重複して在庫が加算されてしまうため、ご注意ください。

- 入庫時により在庫連携に加算された場合、モールに反映されるのは在庫連携の定期実行時（5分程度）で行われます。

- 注文時に在庫が減算されるタイミングは、在庫連携とGoQロジでライムラグがあります。
  ・在庫連携：注文から5分程度で減算
  ・GoQロジ：受注管理に注文が取得されて、在庫の引当が行われたタイミングで減算

- 在庫連携側でセット商品を組んでいる場合は、セットの子商品とGoQロジの商品を紐づける必要があります。