

【Wowma!】Wow!manager APIキー発行方法

【Wowma!】Wow!manager APIキー発行方法

The screenshot shows the Wow!manager dashboard. On the left is a navigation menu with '各種お申し込み' (1) and 'API利用申請' (2) highlighted in red. The main content area shows a list of '機能情報' (Feature Information) items, including a '重要' (Important) notice about account issues from 2017/12/05 and a notice about the Wow!manager new version release from 2017/11/30. Below this is the '広告販促情報' (Advertising and Promotion Information) section with items like '1/15~2/4掲載【お得枠】タイムセール商品エントリー募集!' from 2017/12/07.

【1】[各種お申し込み]をクリックします。

【2】[API利用申請]をクリックします。

The screenshot shows the 'API利用申請' (API Application) page. The left sidebar has 'API利用申請' selected. The main content area has a yellow banner with the link 'APIキーの発行はこちら' (4) highlighted in red. Below the banner is the 'API利用規約' (3) section, which contains the terms of use for the API. The text in the terms of use includes: 'APIを利用するには、利用規約への同意が必要です。以下の利用規約を確認後、「同意」ボタンを押してください。' and several numbered clauses (1-7) detailing the application process, system usage, and liability.

【3】[API利用規約]に同意してください。

【4】[API発行はこちら]をクリックするとAPIキーが発行されます。

1, 2[会員番号]と[APIキー]はGoQSystemに入力する箇所があるためわかりやすい所にコピーまたは保存してください。

3 [APIキー]に有効期限が表示されます。

【5】 [2.接続元IPアドレスを登録]に下記のIPアドレスを入力してください。

- 52.68.56.223
- 52.68.77.166
- 52.196.64.123
- 52.196.156.169
- 52.197.100.125
- 175.41.203.2
- 175.41.204.51
- 175.41.208.22
- 220.157.151.12
- 175.41.211.45
- 52.193.201.117
- 103.4.8.156
- 175.41.209.152

IPアドレスごとに改行し、入力してください。

【6】 [登録]をクリックします。

【7】 GoQSystemの[各種設定]をクリックします。



GoQSystem初期設定

初期設定ウィザード



契約者情報

ご契約者様の基本情報の編集が行えます



配達業者設定

商品の配送に利用する業者の選択を行います



モール選択

利用するモールの選択を行います



支払い方法

利用可能な支払方法の設定を行います

8



モール詳細設定

設定した出店モールの基本設定を行います



モール配送伝票

各店舗ごとの配送伝票の設定を行います



その他設定

利用するモールに関するツールなどの設定を行います



オプション設定

拡張サービスの設定を行います

【8】 [モール詳細設定] をクリックします。

