

【MakeShop】受注WebAPI利用申請方法

受注APIの設定には弊社よりMakeShopへの申請が必要となります。
APIご利用希望のお客様は弊社までご連絡下さい。

The screenshot shows the MakeShop management interface. The top navigation bar includes 'MakeShop', 'ショップID: gckuopo', 'トップ', 'よくある質問', '質問掲示板', 'デザイン質問掲示板', 'マニュアル', 'アカウント管理', and 'ログアウト'. The main menu on the left lists various settings categories, with 'ショップ作成' (Shop Creation) highlighted in red and marked with a '1'. The 'ショップ情報の設定' (Shop Information Settings) page is displayed, showing the 'ショップ名' (Shop Name) field with the value 'ごくすま MakeShop店'. Below this, the '外部システム連携' (External System Integration) section is highlighted in red and marked with a '2', containing options for '商品データ連携設定', '注文データ連携設定', and '会員データ連携設定'. The '注文データ連携設定' (Order Data Integration Settings) option is highlighted in red and marked with a '3'. A '保存' (Save) button is located at the bottom right of the form area. A banner at the bottom of the page reads 'いち早くショップを開店させたいという方はこちら' (If you want to open your shop as early as possible, click here) and 'MakeShopがショップ開店をサポート「開店代行サービス」' (MakeShop supports shop opening with 'Shop Opening Service').

【1】 Makeshopにログインし、左上の『ショップ作成』をクリックします。

【2】 『外部システム連携』をクリックします。

【2】が表示されない場合はご連絡ください。

【3】 『注文データ連携設定』をクリックします。

MakeShop® ショップID: gckuspo トップ よくある質問 質問掲示板 デザイン質問掲示板 マニュアル アカウント管理 ログアウト

ショップ作成 商品管理 注文管理 会員管理 掲示板・メール イベント・企画 プロモーション アクセス統計 独自デザイン 集客・SEO クリック集客 リピーター対策

ショップ情報の設定
デザインの設定
決済・注文関連の設定
配送関連の設定
運営者の設定
オプション機能の設定
SEO管理
URLの設定
▼外部システム連携
■商品データ連携設定
■注文データ連携設定
■会員データ連携設定

ショップ作成 > 外部システム連携 > 注文データ連携設定

外部のシステムとの注文データの連携について設定します。

■注文データ連携設定

注文情報参照	<input type="radio"/> 許可しない	<input checked="" type="radio"/> 許可する 4	
注文情報変更	<input type="radio"/> 許可しない	<input type="radio"/> 状態変更のみ許可する	<input checked="" type="radio"/> 全て許可する 5
認証コード	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/> 変更		
更新通知APIのURL	<input type="text"/>		
更新通知のタイミング	<input type="checkbox"/> 受注時	<input type="checkbox"/> 注文内容修正時	<input type="checkbox"/> 注文キャンセル時
	<input type="checkbox"/> 入金完了時	<input type="checkbox"/> 配送完了時	

外部のシステムとの連携を行わない場合、許可しないに設定されることを推奨します。
-連携するシステムの担当者からの依頼によって、連携許可の設定を行ってください。

【4】『注文情報参照』の『許可する』を選択します。

【5】次に、下の『注文情報変更』の『全て許可する』を選択します。

【6】認証コードが表示されます。

認証コードを発行されましたら、弊社までご連絡をお願い致します。
API取得の設定に変更致します。



モール詳細設定

設定した出店モールの基本設定を行います。

※各出店モールの詳細設定を行います。設定するモールを選択して、それぞれ設定してください。

出店中のモール一覧



MakeShop 外部システム連携設定

APIアクセス設定	
ショップID	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
注文データ連携 認証コード	<input type="text"/>
商品データ連携 認証コード	<input type="text"/>

【7】 GoQSystemにログインして「各種設定」から「モール詳細設定」をクリックします。

【8】 「出店中のモール一覧」から「MakeShop」をクリックします。

【9】 「MakeShop外部システム連携設定」のショップID、パスワード、注文データ連携認証コードを入力します。

ショップID、パスワードはMakeShopログイン時のものを入力します。
注文データ連携認証は【6】を入力してください。