【BASE】初期設定『受注APIご利用方法』

【BASE】初期設定『受注APIご利用方法』

GOQ System ホーム 元上データ 受注管理 克品管理 在車連携 強治管理 細治管理 入出車管理 ZDウント管理 ご要望回 お回りのときはごち
[1]自動処理ログ [2] 受注一覧 [3] デーク取込 [4] デーク電出 [5] 受注聲線 [6] 配個候務一覧 [7] 自動処理 [8] 分 [9] 各議論
GoQSystem初期設定
ホーム 契約者情報 配達業者設定 モール選択 支払 - モール計測設定 モール配送伝説 その他設定 オブション設定
于一儿詳細設定
して、「アレロナオ加留支スピーン」 設定した出店モールの基本設定を行います。 動画マニュアルはこちら
※各出店モールの詳細設定を行います。設定するモールを選択して、それぞれ設定してください。
出店中のモール一覧
Rakuten Rakuten Rakuten YAHOO! YAHOO! YAHOO! WAHOO!
3 A BASE
【1】GOQSyStem支注官理にロクインして[合理設定]をクリックします。

- 【2】モール詳細設定をクリックします。
- 【3】出品中のモール一覧の[BASE]をクリックします。

受注・在庫運携API	○ 利用しない ● 利用する
事前にデベロッパーアカウント登録 ダイレクトURL」に以下のURLをご	(https://developers.thebase.in/) いらアカウント登録後、「アプリを作成する」を実行して下さい。その際、「リ 登録下さい(「アプリカ」は任意)。
リダイレクトURLにご登録頂くURL	: https://order.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get_access_token_redirect.php
作成完了後、クライアントIDとクラ セスキーを取得します。詳しくはマ:	イアントシークレットを下記フォームに入力して、 アクセスキー「取得する」ボタンを押すとAPI利用に必要なアク ニュアルをご参照下さい。
APIアクセス設定	
APIアクセス設定 クライアントID	
APIアクセス設定 クライアントID クライアントシークレット	
APIアクセス設定 クライアントID クライアントシークレット アクセスキー	
APIアクセス設定 クライアントID クライアントシークレット アクセスキー 受注を取得する日数	

BASE Developers	ドキュメント 観発ブログ ログイン アカウント登録
Welcom	to BASE Developers!
BASE API BASE Deve 国内最大級の	活用してあなたのサービスとECを連携しませんか? persでは開発者向けのAPIやドキュメントを提供しています。 CプラットフォームであるBASEを最大限に活用してください。
5	ログイン アカウント登録 ・

👗 B	ASE
ログイン	新規登録
6 メールアドレス	
パスワード	<u>パスワードをお忘れですか?</u>
ログイ	ンする

【6】BASEにログインします。

	管理画面
一覧 新規作成 ドキュメント	
まだアプリが登録されていません。	
7 アプリを作成する	
【7】[アプリケーション]をクリックし、[アプリを作成する]をクリックします	



アプリ情報

- ・アプリ名:任意
- ・アプリの説明:任意
- ・アプリURL: https://goqsystem.com/
- ・コールバックURL:モール詳細設定にあるリダイレクトURL
- https://order.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get_access_token_redirect.php
- ・ロゴ:任意
- ・利用権限:全部チェックを入れる
- ・検索APIの利用:チェックなし

法人名
相当者名* dt — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
住所*
郵便器号 北海道 ✔ 建物名まで明記してください
电话声号 "
0123-456-789
メールアドレス^
example@example.com

【9】開発者情報はお客様の情報を入力します。 【10】API利用規約に同意するにチェックを入れて、[申請する]をクリックします。

BASE Developers ダッシュホード	テーマ アプリケーション	管理画面
戻る		このアプリを削除する
	ፖፓሀል	
アノリ信報	GoQSystem アプリの説明 ^	
	GoQSystem連携用(データ書出含む)	*
	client_id client_secret client_secretを再発行	
	アプリURL https://order.goqsystem.com/ コールバックURL*	
	https://php7.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get_access_token_redirect.php アプリのロゴ画像 授奨サイズは、120px×120px以上の正方形です。	
	NUCLEAR Association (Notice For Construction) 利用権限 ユーザー情報を見る ユーザーのメールアドレスを見る 商品情報を見る 注文情報を見る 引き出し申請情報を見る ユーザー情報を更新する 商品情報を更新する 諸品情報を更新する 注文情報を更新する 注文情報を更新する 注文情報を更新する	
【11】申請完了になりましたら、	^{更新} アプリ情報に『client_id』『client_secret』が表示され	します。

外部ン人ナム連拐設定	
受注・在庫連携API	○利用しない ●利用する
事前にデベロッパーアカウント登録	! (https://developers.thebase.in/) からアカウント登録後、「アプリを作成する」を実行して下さい。 その際、「リ
ダイレクトURL」に以下のURLをご	登録下さい(「アプリ名」は任意)。
リタイレクトURLにご登録頂くURI	L: https://order.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get_access_token_redirect.php
作成完了後、クライアントIDとクラ セスキーを取得します。詳しくはマ	パアントシークレットを下記フォームに入力して、 アクセスキー「取得する」ボタンを押すとAPI利用に必要なアク ニュアルをご参照下さい。
APIアクセス設定	
APIアクセス設定 クライアントID	
APIアクセス設定 クライアントID クライアントシークレット	
APIアクセス設定 クライアントID 12 クライアントシークレット アクセスキー	2
APIアクセス設定 クライアントID クライアントシークレット アクセスキー 受注を取得する日数	取信する *表示される文字列をコピーして上の欄に入力して下さい 7<

【12】】受注管理にログインし、【各種設定】>【モール詳細設定】>【BASE】の クライアントIDに『client_id』、クライアントシークレットに『client_secret』を設定します。 【13】アクセスキーの[取得する]をクリックします。

A BASE	
「GoQSystem」があなたのアカウントを利用することを許可しますか?	
 この連携アプリを認証すると、次の動作が許可されます。 ユーザー情報を見る ユーザーのメールアドレスを見る 商品情報を見る 引さ出し申請情報を見る コーザー情報を更新する 注文情報を更新する 注文情報を更新する 1文寸中を認証しても、次の動作が許可されません。 パスワードを見る 	NO IMAGE GOQSystem 開発者:株式会社GoQSystem GOQSystem通携用(データ書出合む) order.goqsystem.com
アカウント ほかのアカウントでログインする	
キャンセル 14 アプリを認証する 【14】BASEの許可確認画面が表示されますので、「アプリを認証する」を	フリックします

	アクセスキーの取得が完了しました。 各種設定「アクセスキー」入力欄に以下の文字列をコピーして貼り付けた後、設定を保存して下さい。 アクセスキー:
15	

【15】アクセスキー取得完了画面が表示されましたら、アクセスキーをコピーします。

受注·在庫連携API	○利用しない ●利用する
事前にデベロッパーアカウント登録 ダイレクトURL」に以下のURLをご	: (https://developers.thebase.in/) からアカウント登録後、「アブリを作成する」を実行して下さい。 その際、「! 登録下さい(「アプリ名」は任意).
リダイレクトURLにご登録頂くURL	L: https://order.goqsystem.com/goq21/modules/BASE/get_access_token_redirect.php
作成完了後、クライアントIDとクラ セスキーを取得します。詳しくはマ	イアントシークレットを下記フォームに入力して、 アクセスキー「取得する」ボタンを押すとAPI利用に必要なアク ニュアルをご参照下さい。
ADIアクセフジン	
AF17-7 CABLE	
クライアントID	
クライアントID クライアントシークレット	
AFD-9 CABLE クライアントID クライアントシークレット アクセスキー 16	
ATF-7-2 ABLE クライアントID クライアントシークレット アクセスキー 受注を取得する日数	Image: State of the state

[設定を保存して次へ進む]をクリックして完了です。