

【ポンパレモール】受注取込API利用申請

ポンパレモールWeb API利用申請方法

ポンパレのECCにマスクアドレスの解除を依頼して下さい。
マスクアドレスが解除されましたら、弊社までご連絡下さい。

The screenshot shows the Ponpare Manager web interface. The top navigation bar includes links for 受注管理 (Order Management), ショップ管理 (Shop Management), データ管理 (Data Management), 販促管理 (Promotion Management), 各種申請 (Various Applications), and ユーザ管理 (User Management). The main content area is divided into several sections:

- 受注管理** (Order Management): Includes 受注管理 (Order Management) and 問い合わせ管理 (Inquiry Management).
- ショップ管理** (Shop Management): Includes 商品管理 (Product Management) and 画像管理 (Image Management).
- ダッシュボード** (Dashboard): Displays statistics such as 新着レビュー (New Reviews) and 再入荷リクエスト (Restock Request).
- 各種申請** (Various Applications): A list of application items, with **WebAPI利用申請** (Web API Application) highlighted in red and marked with a large red '1'.
- ユーザ管理** (User Management): Includes ユーザ設定 (User Settings) and 利用履歴 (Usage History).
- ショップ設定情報** (Shop Setting Information): Includes 各種ステータス (Various Statuses) and ショップジャンル (Shop Genre).
- マニュアル** (Manual): Includes links to 全体から探す (Search from All) and 受注管理の使い方 (How to Use Order Management).

【1】ポンパレモールにログインして[Web API利用申請]をクリックします。

メインメニュー

受注管理

ショップ管理

データ管理

販促管理

各種申請

ユーザ管理

マニュアル

ポンパレモール

Manager

POWERED BY RECRUIT

ショップURL :

商品管理

画像管理

カテゴリ設定

デザイン設定

基本情報設定

通知メール配信設定

メインメニュー > WebAPIメニュー

この画面のマニュアルはこちら

WebAPIメニュー

利用検討用公開資料

各種WebAPIの公開資料をダウンロード可能です。公開資料の詳細は[マニュアル](#)をご参照ください。

▶ 在庫API公開資料ダウンロード

▶ 受注API公開資料ダウンロード

▶ 決済API公開資料ダウンロード

各種WebAPI利用手続き

▶ WebAPIサービス利用申請

各種WebAPIサービスの利用を申請します。
※WebAPI毎に申請が必要となりますので、お手数ですがご利用開始をされるAPI毎に設定をお願いいたします。

▶ WebAPIサービスWSDLダウンロード

各種WebAPIサービスのWSDLダウンロード画面に遷移します。
※WebAPI利用申請が完了したAPIのWSDLのみダウンロードが可能です。

WebAPIサービスユーザの設定

2

各種WebAPIサービスのユーザ情報の設定が可能です。

[メインメニューへ](#)

【2】[Web APIサービスユーザの設定]をクリックします。

メインメニュー 受注管理 ショップ管理 データ管理 販促管理 各種申請 ユーザ管理 マニュアル

ボンバレモール Manager
PRODUCED BY RECRUIT

ショップURL:

商品管理 画像管理 カテゴリ設定 デザイン設定 **基本情報設定** 通知メール配信設定

メインメニュー > WebAPIメニュー > WebAPIユーザの設定 [この画面のマニュアルはこちら](#)

WebAPIユーザの設定

各種WebAPIサービスのAPIユーザID発行・API認証パスワード変更が行えます。

WebAPI認証パスワード情報の確認/発行

ショップ情報

ショップ名	<input type="text"/>
ショップURL	<input type="text"/>

WebAPIユーザ情報

	APIユーザID	API認証パスワード有効期限	ステータス	APIユーザID情報の変更・追加
在庫API	<input type="text"/>	2019/08/07まで	有効	パスワードの変更
	-	-	-	ユーザIDの発行
受注API	-	-	-	パスワードの変更
	-	-	-	ユーザIDの発行 3
決済API	-	-	-	パスワードの変更
	-	-	-	ユーザIDの発行

【3】[ユーザIDの発行]をクリックします。

メインメニュー 受注管理 ショップ管理 データ管理 販促管理 各種申請 ユーザ管理 マニュアル

ボンバレモール Manager
PRODUCED BY RECRUIT

ショップURL:

商品管理 画像管理 カテゴリ設定 デザイン設定 **基本情報設定** 通知メール配信設定

メインメニュー > WebAPIメニュー > WebAPIユーザの設定 > 受注APIサービスユーザID発行申請入力 [この画面のマニュアルはこちら](#)

受注APIサービスのユーザID発行申請

受注APIサービスの利用開始を申請する為に必要な情報を入力してください。

受注APIサービスのユーザID発行申請入力

ショップURL	<input type="text"/>
APIユーザID 必須	<input type="text"/> 半角英数記号8文字以上32文字以内 ※利用可能な半角記号は ~ ^ - + @ \$? # . ! _ % " & * ' < = > です。
API認証パスワード 必須	<input type="password"/> 半角英数8文字以上32文字以内
API認証パスワード(確認) 必須	<input type="password"/> 半角英数8文字以上32文字以内

[申請内容の確認へ](#) **5**

【4】APIユーザID、API認証パスワードに任意の値を入力します。

任意のID、パスワードはわかりやすい所に保存してください。

【5】[申請内容の確認へ]をクリックします。

メインメニュー 受注管理 ショップ管理 データ管理 販促管理 各種申請 ユーザ管理 マニュアル

ポンパレモール Manager SHOPPERS BY RECRUIT

ショップURL : [masked]

商品管理 画像管理 カテゴリ設定 デザイン設定 **基本情報設定** 通知メール配信設定

メインメニュー > WebAPIメニュー > WebAPIユーザの設定 [この画面のマニュアルはこちら](#)

WebAPIユーザの設定

各種WebAPIサービスのAPIユーザID発行・API認証パスワード変更が行えます。

WebAPI認証パスワード情報の確認/発行

ショップ情報

ショップ名	[masked]
ショップURL	[masked]

WebAPIユーザ情報

	APIユーザID	API認証パスワード有効期限	ステータス	APIユーザID情報の変更・追加
在庫API	[masked]	2018/05/22まで	有効	パスワードの変更
	-	-	-	ユーザIDの発行
受注API	[masked]	2018/05/22まで 7	有効	パスワードの変更 6
	-	-	-	ユーザIDの発行
決済API	-	-	-	ユーザIDの発行
	-	-	-	ユーザIDの発行

【6】WebAPIユーザ情報が表示されます。

【7】[API認証パスワード有効期限]をわかりやすい所に保存して下さい。

自動処理ログ 受注一覧 データ取込 データ書出 ダウンロードファイル一覧 受注登録 同梱候補一覧 自動処理 備考欄管理 **各種設定**

8

【8】ごくーシステムにログインし、[各種設定]をクリックします。



GoQSystem初期設定

初期設定ウィザード

動画マニュアルはこちら



契約者情報

ご契約者様の基本情報の編集が行えます



配達業者設定

商品の配送に利用する業者の選択を行います



モール選択

利用するモールの選択を行います



支払い方法

利用可能な支払方法の設定を行います



モール詳細設定

設定した出店モールの基本設定を行います

9



モール配送伝票

各店舗ごとの配送伝票の設定を行います



オプション設定

拡張サービスの設定を行います

【9】[モール詳細設定]をクリックします。

出店中のモール一覧



WebAPIユーザの設定

ショップURL		<input type="text"/>	11
受注API	APIユーザID	<input type="text"/>	
	API認証パスワード	<input type="text"/>	
在庫API	APIユーザID	<input type="text"/>	
	API認証パスワード	<input type="text"/>	
決済API	APIユーザID	<input type="text"/>	
	API認証パスワード	<input type="text"/>	
受注を取得する日数	<input type="text" value="7"/> 日分		
自動取得	<input type="checkbox"/> 自動取得 <input type="text" value="30分"/> 分		

設定を保存して次へ進む

12

- 【10】出店中のモール一覧から[ポンパレ]をクリックします。
- 【11】[WebAPIユーザの設定]の[ショップURL]、[APIユーザID]、[API認証パスワード]を入力します。
- 【12】[設定を保存して次へ進む]をクリックします。

在庫APIも同様に登録を行って下さい。
以上の方法でポンパレモール利用申請が完了です。